VMA-3.1.0-R1-ID085F



Bangert Software

Android

Musikregal

Manual de usuario

Tu música. Tus fuentes.

Activar cada fuente por separado

Búsqueda a pantalla completa

Dos niveles de favoritos

software@b-termine.de

Edición pública · prueba de 45 días

Manual de usuario

Instalar o actualizar

Abre el APK y sigue el instalador de Android. Para una instalación existente, elige Actualizar.

Elegir primero el idioma

Elige el idioma al abrir la aplicación por primera vez. La prueba dura 45 días. La actualización conserva una activación válida.

Activar cada fuente por separado

La música local funciona sin depender de OneDrive. Dispositivo, OneDrive y fuentes NAS compatibles se activan por separado. Una fuente desactivada no participa en nuevas búsquedas, precargas o reproducciones ni se activa automáticamente como reserva. Las fuentes principal y de reserva deben estar configuradas, activadas y accesibles. Desactivar una fuente o perder temporalmente la conexión no justifica borrar su catálogo. Los archivos permanecen en su lugar.

OneDrive opcional: carpeta Musikregal

Para usar OneDrive, crea directamente en la raíz de tu OneDrive personal una carpeta llamada exactamente Musikregal. La música también puede estar en sus subcarpetas. Introduce el enlace individual para compartir esa carpeta y elige Comprobar conexión. Se comprueban identidad, ubicación y acceso de lectura. No se buscan otras carpetas OneDrive como sustitutas. El acceso existente admite carpetas personales compartidas sin inicio de sesión adicional; no incluye recursos empresariales ni los que requieren iniciar sesión. Esta regla de carpeta fija solo corresponde a OneDrive, no a rutas locales o NAS.

Dos niveles de favoritos

El pulgar arriba alterna entre favorito normal, favorito prioritario y sin marca. Los prioritarios van primero en la lista de favoritos; los normales siguen incluidos. Cambiar la valoración no borra música ni reinicia la pista actual. El nivel 2 es verde y muestra un pequeño 2 blanco. El pulgar hacia abajo es rojo. Una marca fina indica que está activo.

Abre Gestión de música → Acciones → Pistas excluidas para volver a permitir una pista.

Sincronizar favoritos y listas con VMW

Sincronizar con VMW requiere una carpeta compartida con permisos separados de lectura y escritura. El acceso de solo lectura a la música OneDrive no basta. En Fuentes → Sincronizar con VMW, selecciona la carpeta común OneDrive o SMB. VMA sincroniza al abrir y después de cambios; la orden inmediata inicia manualmente. Antes de cambiar de dispositivo espera a que termine y, si procede, a OneDrive en el PC. Las listas con pistas fuera de la carpeta común permanecen locales.

Búsqueda a pantalla completa

Toca el campo de búsqueda del reproductor para abrir la búsqueda a pantalla completa. El campo permanece arriba y varios resultados siguen visibles con el teclado abierto. Desplázate por los resultados y elige una canción. Usa «Reproducir después» o «Añadir a la lista» para incorporarla y volver al reproductor. La música actual sigue sin interrupciones. Atrás de Android cierra primero el teclado y después la búsqueda.

Calidad y fuentes

El mínimo MP3 predeterminado es 120 kbit/s. Elige conscientemente las fuentes configuradas que quieras usar. OneDrive es opcional y no se necesita para música local. Las tasas desconocidas siguen siendo desconocidas.

Mantén pulsada una pista para ver la ubicación y la tasa de bits de cada archivo. Con permiso de edición puedes mover el archivo elegido a la papelera de OneDrive.

18 bandas de frecuencia

En la reproducción compatible, la pantalla utiliza los propios datos de audio. El inicio normal no requiere permiso de micrófono. Una fuente Android alternativa elegida expresamente puede necesitar permisos del dispositivo.

Controles conocidos

La etiqueta de fundido y la selección de segundos forman un grupo centrado justo encima de Menú. A la derecha de esa fila está el botón redondo rojo Salir de VMA. Usa la misma secuencia de salida que el menú y detiene música o radio. Se mantiene el conmutador inferior existente. El botón superior izquierdo se llama Stop.

Toca el volumen para sustituir la barra de reproducción por el control deslizante durante cinco segundos. 0 dB equivale al 120 % anterior. El máximo es +3 dB. El extremo izquierdo silencia el audio.

Las curvas de color identifican la transición. El contador suma una reproducción tras 60 segundos. Mantenlo pulsado dos segundos para ponerlo a cero.

Índice de colección preparado

Un índice contiene referencias a archivos y metadatos disponibles, no grabaciones MP3. No sustituye la descarga sin conexión. El APK público no contiene colecciones privadas. Las valoraciones y listas existentes deben conservarse al importar.

Elegir portada

Utiliza el diálogo existente para seleccionar portadas y guarda expresamente una nueva asignación. Mostrar la portada no modifica el archivo musical. Para CD y LP, las portadas existentes con el mismo título de álbum e intérprete aparecen en Colección. Elige entre imágenes diferentes; las asignaciones existentes se conservan.

Igualación automática del volumen

Con la igualación activada, los archivos locales o en caché completos se miden en segundo plano sin retrasar el inicio ni los controles. Las mediciones se guardan con verificación SHA-256 del archivo. La ganancia de una canción ya en reproducción no cambia; una medición nueva se usa antes del inicio o en la siguiente reproducción. Los flujos incompletos pueden indicar que la igualación no está disponible. No se descarga un archivo completo de la nube solo para medirlo. El control del usuario sigue llegando al 120 %. Las mediciones aplicadas contemplan un margen de pico de −5 dBTP, incluida la transición equal-power; esto no sustituye una prueba de escucha en el dispositivo.

Notificaciones de Android

Android u otra aplicación puede bajar o interrumpir la música con llamadas y notificaciones. VMA gestiona el foco de audio y continúa cuando vuelve. No molestar en el dispositivo puede ayudar durante la escucha.

Iniciar una canción de OneDrive

Una copia local utilizable tiene prioridad. En línea, el reproductor de Android puede leer el primer bloque de audio confirmado mientras sigue recibiendo datos. El enlace compartido configurado aparece enmascarado. Dejar el campo vacío al guardar conserva la configuración, incluso sin conexión.

Registrar un fallo de reproducción

En los ajustes, abre la sección de idioma y apariencia y entra en el diagnóstico. Inicia el registro con «Iniciar grabación». Comienza la reproducción y toca «Marcar el problema ahora» cuando aparezca el fallo. Detén el registro con «Detener grabación». Revísalo con «Vista previa» y, si lo deseas, usa «Guardar informe como …» para guardar un archivo TXT donde prefieras. «Grabar el próximo inicio» permite registrar el próximo inicio.

Si hay dos sesiones, elige la actual o la anterior antes de guardar. Confirma «Eliminar localmente» para borrar la sesión seleccionada.

Interpretar los tiempos

Las marcas de tiempo indican la solicitud, la preparación y el avance comunicado por el reproductor de Android. Marca con «Marcar el problema ahora» cualquier interrupción audible. El registro local recoge eventos técnicos sin títulos, rutas de archivos ni enlaces compartidos.

Probar con datos móviles

Selecciona OneDrive en el reproductor. Desactiva el wifi y activa los datos móviles. Reproduce una canción conocida de la que no tengas una copia completa sin conexión. A continuación, prueba con una canción guardada íntegramente para escucharla sin conexión. La presencia de un título en el catálogo no garantiza que el audio esté guardado.

Comprobaciones y prueba real

El informe documenta las pruebas automáticas de reproducción e interfaz.

Volumen: botón y 120 por ciento

El campo a la izquierda de la barra abre el volumen interno. Se oculta tras cinco segundos sin interacción y sigue abierto al arrastrar. Máximo 120 %, independiente del sistema. Se limitan valores guardados superiores. La ganancia extra necesita un efecto de Android; sigue disponible la reproducción normal.

Controles y regreso a la música

El artista aparece encima del título. Musikregal y la versión están en la cabecera. Tiempos y barra forman una unidad junto al volumen. La duración desconocida no se inventa; el desplazamiento espera una duración fiable. Los mensajes tienen espacio propio sin tapar botones. Se conservan metadatos conocidos durante la preparación.

Radio por Internet

Radio clásicos y Radio éxitos comparten la fila de reproducción. La fuente anterior continúa durante la preparación. La transición elegida empieza cuando el destino está listo. Reproducir vuelve de la radio a la siguiente canción de la cola existente: salta la interrumpida e inicia la siguiente en 00:00. Pulsar repetidamente no salta más canciones. Sin sucesor listo se mantiene la radio. Detener para la reproducción; cambiar de página no cambia la canción. Requiere internet y no crea copia sin conexión.

Empezar con la música existente

Tras un permiso de audio de Android, VMA importa automáticamente los títulos del índice multimedia. No hace falta elegir carpeta. Los archivos no se mueven ni convierten. Se conservan fuentes y asociaciones personales.

Todas las fuentes en una vista

Puedes buscar juntos música local, OneDrive y NAS. Colores: interno negro, OneDrive azul, NAS rojo, en texto o punto. Busca título o artista, selecciona un resultado y elige Reproducir siguiente o Añadir a la lista. Las fuentes deben estar configuradas y accesibles; no se mueven archivos.

Blutfang con interruptor de sonido

Blutfang se puede desactivar en VMA y VMW. Su aspecto detallado, ocho fases de marcha y un guiño mejoran la visita. Aparece con un breve gruñido grave. El sonido se puede apagar por separado y mantener las visitas silenciosas. Halloween y visitas están inicialmente apagados; se mantienen vista previa y movimiento reducido. Las visitas automáticas usan intervalos aleatorios de 36 a 72 horas, guardados al reiniciar. Si el programa estaba cerrado o se estaba escribiendo, esperan al siguiente momento adecuado. La vista previa se inicia manualmente cuando quieras.

Pulgar abajo con transición

Pulgar abajo excluye la pista de futuras mezclas normales y hace una transición a la siguiente disponible. La actual sigue sonando durante la preparación. Sin sucesora, no se corta bruscamente.

Fuentes y calidad

Idioma y apariencia > Fuentes permite punto o texto de color: interno negro, OneDrive azul, NAS rojo. Varios puntos indican varias ubicaciones. El umbral MP3 filtra sin convertir. Duplicados son candidatos para revisar, nunca borrado automático. Las frecuencias no cambian el sonido y están también en Estándar.

Colección, copia e impresión

Comprueba artista, título, medio y lugar antes de guardar. Revisa vista previa y asociación al importar. Guarda copia antes de cambios grandes en una carpeta conocida. Comprueba si restaurar sustituye o añade. Elige impresora o PDF en el sistema. Exportar no es imprimir.

Resolver problemas

Sin sonido: revisa archivo, volumen, silencio y salida. Fuente no disponible: conexión, permiso y ruta; copias locales completas siguen utilizables. Lista vacía: filtros y bitrate. Android: permiso e índice multimedia. Sin voz: servicio y permiso, o escribir. Anota mensaje y canción. No borres datos ni desinstales precipitadamente.

Apariencia y extras

Hay ocho idiomas, colores, fuentes y números de campo. Visitas de Blutfang y Halloween tienen interruptores y vistas previas separados. El gruñido acompaña la aparición y tiene interruptor propio. El saludo único es texto sin nombre ni imagen. Clic en el efecto o Esc para cerrar. Se respeta el movimiento reducido.

Formatos de audio

MP3, WAV, FLAC, M4A (AAC/Apple Lossless), AAC, Ogg Vorbis, Opus y AIFF PCM sin comprimir. También WAVE, M4B, OGA, AIF y AIFC. Apple Lossless: mono/estéreo hasta 24 bits. AIFF PCM: de 8 a 32 bits. La lectura y la reproducción no modifican los originales.

Listas continuas

Carga automática por defecto; navegación por páginas opcional. Numeración continua en ambos modos. Las nuevas páginas empiezan arriba de la lista. Ordenar por intérprete, título, año, género o álbum, ascendente o descendente. Vista y orden quedan guardados.

Imprimir listas de medios

Administración > Colección > Lista de impresión. Selección y filtros limita género, intérprete, álbum, año y soporte; permite desmarcar medios individuales. Orden y columnas define campos y orden. Cabecera configura logotipos y texto. Vista previa muestra todas las páginas. Imprimir / PDF abre el diálogo del sistema. Cabecera, columnas y números se repiten.

Siguiente pista preparada

Durante la reproducción se prepara la siguiente pista, también sin fundido y en modo álbum. La pausa conserva la pista preparada. Los cambios de cola o fuente preparan la siguiente pista real.

Historial claro

Eliminar entradas seleccionadas y borrar todo el historial tienen confirmaciones separadas. Búsqueda, selección y acciones permanecen sobre la lista desplazable. Los fondos explícitos mantienen el contraste de los botones en todos los temas.

Colores vivos

Azul, verde, rojo, antracita, blanco, blanco suave, negro, naranja o arcoíris. Sobre negro, texto y bordes comparten rojo, azul, verde o blanco. Arcoíris mueve suavemente el fondo multicolor. Las opciones se guardan.

Música de viaje sin Drobo

Para escuchar sin conexión, copia los archivos de audio al Pixel, autoriza esa carpeta local en la gestión musical y actualiza el catálogo. Después no se necesita Drobo ni Internet. El APK y el catálogo incluido no contienen grabaciones. Los manuales PDF se guardan mediante el diálogo Android.

Actualización e instalación

Transfiere la APK actual al teléfono e instálala mediante el diálogo Android. Si se solicita, autoriza solo la fuente elegida conscientemente. Actualiza una VMA existente con la misma firma sin desinstalarla antes. Guarda primero una copia de la colección. Una demo nueva empieza vacía;100 ejemplos ficticios solo se cargan por elección explícita. Los datos y una activación adecuada se conservan; el plazo de prueba no se reinicia. La comprobación inicial verifica firma, almacenamiento local, catálogo y permisos de las fuentes. Si hay problemas, abre Comprobación inicial y comparte o copia el informe. No incluye credenciales ni rutas musicales. Tras un error del catálogo, vuelve a prepararlo.

Instalación y música propia

Demo45 ofrece todas las funciones actuales durante45días. Después hace falta una activación adecuada para funciones con licencia. La colección existente no se borra. Tras caducar, importar y restaurar no puede crear entradas adicionales. La distribución comercial y los precios de posibles opciones siguen pendientes.