SSV-Wettkampfmanager

für Sportschützen

Installation und Update

SSV-W-2.0.0-R1-ID2533

Wettkämpfe vorbereiten, Ergebnisse erfassen und auswerten.

Öffentliche Demo45 · 45 Tage testen

Vollversion im freigeschalteten Umfang

Stand 19.11.2026

Deutsch

be-edvsysteme.de/software

software@b-termine.de

Inhalt

01 Installation und vorhandene Daten 3

02 Demo45 und Vollversion 4

03 W1 und W2 verbinden 5

04 Sicherung und Wiederherstellung 6

05 W bequem und sicher aktualisieren 7

06 Hilfe und gezielte Fehlerklärung 8

01 Installation und vorhandene Daten

Das gesamte Installations-ZIP in einen erreichbaren Ordner entpacken. Für den Hauptrechner W1-Hauptrechner.cmd, für einen weiteren Windows-Rechner W2-Zusatzrechner.cmd verwenden. Windows mit .NET Framework 4.8 wird benötigt. Den Zielordner bewusst wählen und für spätere Updates beibehalten. W kann auf einem festen Laufwerk, USB-Laufwerk oder einer erreichbaren Netzwerkfreigabe liegen; das Laufwerk muss während der Benutzung verfügbar und beschreibbar sein. Laufende Datendateien gehören nicht in einen automatisch abgeglichenen Cloudordner.

Vor einem Update eine vollständige Sicherung erstellen und alle W-Instanzen derselben Installation regulär schließen. Das Update ersetzt PROGRAMM und erhält Daten, Arbeitsplatzrolle, Freischaltung und den ursprünglichen Demobeginn. Bei einem Fehler Verbindung und Protokoll prüfen; nicht eigenmächtig in einen anderen Datenordner ausweichen. Die private Vollversion und das öffentliche Demo45-Paket sind eindeutig verschieden bezeichnete Ausgaben.

02 Demo45 und Vollversion

Die 45-Tage-Demo bietet W1 und 2 zusätzliche Clients, insgesamt 3 Arbeitsplätze. Windows-W2 und Browserzugänge teilen sich diese 2 Plätze. Für die Vollversion eine passende WLIZ aus dem LZM ausschließlich auf W1 einlesen. Bangert-Software konfiguriert +0 bis +10 Clients. W2 erhält keine eigene WLIZ. Updates erhalten die vorhandene Vollversion; die Demozeit beginnt nicht erneut.

Die gekaufte Vollversion ist im freigeschalteten Umfang unbefristet nutzbar. Es gibt kein Abo und keine automatische Vertragsverlängerung. Ein vereinbarter Updatezeitraum begrenzt die weitere Nutzung der freigeschalteten Version nicht. Die 45-Tage-Demo, Gerätebindung und gebuchte Anzahl zusätzlicher Arbeitsplätze bleiben davon unberührt; W2 erhält seine Rechte über W1.

Bei aktiver Vollversion heißt der Bereich Kundendaten und Lizenzverwaltung. Eine erneute Erstfreischaltung ist nicht nötig. Lizenzdatei und Gerätewechsel bleiben dort verwaltbar.

03 W1 und W2 verbinden

W1 arbeitet auch allein lokal. In W-00-00-84 Mehrplatzbetrieb steht Dieser Rechner fungiert als Server: JA startet den Server; NEIN schaltet ihn aus. Bei Neuinstallation ist er aus, eine gespeicherte Wahl bleibt nach Neustart und Update erhalten. Ein bisher gespeichertes JA bleibt bestehen. Bei angemeldeten Windows- oder Browser-W2 wird das Abschalten verweigert. Daten, Lizenz und W1-Rolle ändern sich nicht. Auch die gültige Demo kann den Server einschalten. W2 bleibt W2. Für weitere Plätze den Server auf W1 einschalten und den Arbeitsplatz-Code verwenden. Bei Netzunterbrechung stoppt W2 die Eingabe; höchstens 60 Minuten Berechtigung im Speicher erlauben keinen Offlinebetrieb. Erst nach bestätigter Wiederverbindung fortfahren. Der Vereinsadministrator schaltet auf W1 um; vorher offene Eingaben sichern. Bei ausgeschaltetem Server zeigt die Kopfzeile Lokaler Einzelplatz.

Windows-W2: In W-00-00-84 unter Am Server anmelden wählen Sie Verbinden oder Trennen. Bewusstes Trennen bleibt auch nach Neustart bis zum Verbinden erhalten. W2 bleibt dabei im eingeschränkten Dashboard ohne lokale Schreibrechte; W1 läuft weiter. Bei einem unbeabsichtigten Netzabbruch bleibt die automatische Wiederverbindung erhalten. Bestehende Installationen ohne gespeicherte Wahl behalten ihr bisheriges Startverhalten. Vor dem Trennen offene Eingaben an W1 speichern; bei Netzausfall dafür zuerst wieder verbinden.

04 Sicherung und Wiederherstellung

Vor Import, Update, Gerätewechsel oder größeren Änderungen eine vollständige Sicherung erstellen. Eine zusätzliche Kopie außerhalb des Installationsordners aufbewahren. Vor einer Wiederherstellung zuerst den jetzigen Stand sichern und Quelle, Ziel und enthaltene Daten kontrollieren. Eine vollständige Wiederherstellung ersetzt einen Stand; sie ist kein Zusammenführen zweier Arbeitsstände. DATEN, LIZENZ, ROLLE, DOKUMENTE, PROTOKOLLE und INSTALLATION nicht manuell löschen.

05 W bequem und sicher aktualisieren

Automatisch nach einer neuen Version suchen

Beim Start automatisch nach Updates suchen ist zunächst eingeschaltet. W prüft beim Programmstart höchstens einmal täglich, ob eine neuere signierte Ausgabe vorliegt. Die Einstellung können Sie abschalten. 2.2.4 > 11.8 Nach Updates suchen > Jetzt nach Updates suchen startet eine bewusste Prüfung jederzeit. Ohne Internet bleibt W nutzbar; eine fehlgeschlagene Onlineprüfung ändert das installierte Programm nicht.

Download und Installation bewusst bestätigen

Wenn W eine neuere Version findet, zeigt es deren Nummer an. Erst nach Ihrer Zustimmung lädt W die vollständige ww.zip herunter und prüft Signatur und Paketinhalt. Vor der Installation folgt eine zweite Rückfrage. Speichern Sie offene Eingaben, schließen Sie Unterfenster regulär und kehren Sie zur Hauptseite zurück. Wird das Schließen abgebrochen, bleibt W offen und das Update wird nicht installiert.

Sicherung, Installation und Neustart

Nach der Installationsbestätigung wird W regulär geschlossen, der vorhandene Stand gesichert und das geprüfte Paket installiert. Anschließend startet W wieder mit der vorhandenen Arbeitsplatzrolle. Daten, Freischaltung und bisherige Demofrist bleiben erhalten. Kontrollieren Sie danach Versionsanzeige und einige bekannte Ergebnisse. Bei einem Fehler beachten Sie die angezeigte Meldung und den Speicherort von Sicherung und Updateprotokoll.

Download oder lokales Paket als Alternative

Die feste Downloadadresse lautet https://be-edvsysteme.de/b-software/updates/ww.zip. ww.zip im Browser herunterladen öffnet den Browser. Sie können die ZIP auch vollständig entpacken, W schließen und für die vorhandene Rolle W1-Hauptrechner.cmd oder W2-Zusatzrechner.cmd starten. Lokalen Updateordner prüfen erkennt bereitgelegte Pakete. Außerhalb einer eingerichteten W-Installation verwenden Sie diesen normalen Installationsweg.

06 Hilfe und gezielte Fehlerklärung

Unter 2.3 finden Sie Handbücher, Flyer, Feldhilfe und Programminformation. Die interne Feldhilfe funktioniert auch ohne PDF. Für eine Rückfrage die sichtbare Version, die Feldkennung, die genaue Fehlermeldung und den ausgeführten Schritt festhalten. Vor dem Weitergeben Diagnoseberichte auf persönliche Daten prüfen. Kontakt: software@b-termine.de, WhatsApp +49 175 1600 590.