

Guía rápida

Busca directamente por canción, intérprete o álbum y encuentra su ubicación. Añade soportes desde la búsqueda; las demás tareas están en el menú organizado.

El menú: primero trabajar, después administrar

La búsqueda y la entrada están disponibles directamente. El menú muestra primero 1 Trabajar y debajo 2 Datos de base, ajustes y administración.

Windows: extraer, iniciar y actualizar

Extrae el paquete Windows completo en una carpeta propia del programa. Inicia Musikregal.exe desde esa carpeta, no desde dentro del ZIP. Mantén juntos todos los archivos suministrados.

Probar durante 45 días

En una nueva instalación de demo, la prueba Pro de 45 días empieza al abrirla por primera vez. El área de licencia muestra la edición y el tiempo restante. Actualizar, hacer copias, restaurar o eliminar ejemplos no reinicia el plazo.

Empezar vacío o probar 100 medios de ejemplo

Una instalación normal nueva empieza con la colección vacía. Cuando está vacía, VM-W pregunta expresamente: ¿Probar datos de demostración? Tu colección está vacía. ¿Quieres cargar 100 medios ficticios de prueba? Antes de elegir, lee el aviso: Los datos de prueba se pueden eliminar por completo de la colección más adelante. Los datos que hayas creado permanecerán sin cambios. Elige Sí, cargar datos de prueba o No, empezar vacío. No se cargan ejemplos sin tu consentimiento.

Actualizaciones, colección y activación

Antes de actualizar, guarda una copia completa fuera de la carpeta del programa, cierra Musikregal y extrae toda la nueva versión. Inicia después su Musikregal.exe. Los datos siguen en %APPDATA%\Musikregal. No borres ni muevas esa carpeta: también contiene ajustes locales y licencia.

Pantalla de inicio, música y aviso de licencia

La pantalla de inicio está activada y dura siete segundos visibles. Música, duración y color se ajustan por separado; las interrupciones pausan la introducción.

Demo, Standard, Pro y activación LZM

Las ediciones Standard y Pro compradas se activan una vez y pueden utilizarse indefinidamente. No hay suscripción. El bono de voz limitado de Standard es un derecho separado. La prueba Pro de 45 días incluye inicialmente todas las funciones. Después solo se bloquean añadir e imprimir/PDF; los datos existentes siguen editándose, eliminándose y consultándose. Voz, exportación y copias siguen disponibles en la demo vencida. La compra conserva la colección.

Standard de pago activa las funciones de colección, añadir e imprimir. Su único bono de voz dura 30 días desde la fecha de compra firmada en la licencia, aunque no se utilice. Reactivar, actualizar y

restaurar no lo reinicia ni prolonga. Después solo se bloquea voz/lectura de Standard. Pro ofrece voz permanente dentro de una licencia válida.

Confirmar cancelación hablada con dos toques

La palabra hablada «Abbruch» reconocida abre una confirmación de dos toques. Sin comando hablado previo, un toque directo en micrófono/Detener sigue cancelando inmediatamente.

Conectar OneDrive mediante la carpeta Windows

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.3 → OneDrive - sincronización y copia de seguridad. Configura OneDrive, selecciona su carpeta local y conserva disponibles los archivos. Revisa y aplica los cambios expresamente.

Carpeta local, estado de la nube e inicio de sesión

VM-W trabaja con la carpeta local elegida; el cliente OneDrive de Windows transporta los archivos. Seleccionar cualquier carpeta local no la convierte en nube. Los archivos solo en línea deben descargarse antes de leerlos.

Fusionar datos y decidir conflictos

La fusión relaciona medios por identificadores sin cambios. Revisa cada campo y resuelve los conflictos; antes de aplicar se crea una copia local completa de protección.

Copias cloud fechadas y protección local

La copia OneDrive sigue independiente de sincronizar. Las versiones fechadas se verifican; la vista previa permite elegir tipos. Restaurar sustituye solo los seleccionados y conserva los demás.

Buscar y encontrar

Elige Todos, CD, LP, MC, TB o MD. Introduce canción, artista/grupo o álbum en campos separados. Cada campo tiene micrófono; basta con rellenar uno.

Añadir y editar tus medios

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.1 → Añadir medio. Abre el menú y elige Añadir soporte. Selecciona el tipo y rellena los campos o usa sus micrófonos. Comprueba especialmente artista, título y ubicación antes de guardar. Para cada nuevo CD o LP, indica expresamente el compartimento y el número de CD/disco dentro de él, también al incorporar datos de Discogs. No se puede guardar hasta que estén ambos datos. Al completar un soporte existente, se conserva su posición guardada.

MC, TB y MD

Ruta del menú: Menú → 2 → 2.1 → Contadores de MC / cinta. 2.1 / Contadores de MC / cinta ofrece interruptores separados para los contadores MC y TB. Ambos están desactivados inicialmente. CD, LP y MD no tienen estos campos.

Importar un archivo personal de corrección de Excel

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.3 → Copia de seguridad y restauración. Actualiza primero la demo normal. No hace falta instalar previamente la versión completa privada. Si recibiste un archivo personal de corrección de Excel, selecciónalo en el menú Copia de seguridad y restauración → Restaurar copia de seguridad. El archivo es personal y no debe publicarse en una web pública. La actualización del programa conserva la colección y no añade 100 ejemplos a una colección existente. Solo la importación personal de corrección sustituye los antiguos campos originales confirmados.

Una ordenación para la vista, la exportación y la impresión

La lista principal, la exportación y la impresión comparten una ordenación. Por defecto: número de compartimento y después número del soporte (posición de almacenamiento), ambos numéricamente ascendentes: 2 antes de 10. Las 15 columnas pueden ser criterios. Añade hasta 15 y elige sentido ascendente o descendente para cada uno. Las flechas mueven un criterio junto con su dirección; puedes eliminar cualquiera excepto el último restante. Los cambios se aplican inmediatamente en todas partes. Ordenación predeterminada restablece esos dos números con un clic. Los números guardados, prefijos, ceros iniciales y filtros de búsqueda no cambian.

Cargar datos de Discogs y decidir qué incorporar

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.1 → Cargar datos de Discogs en línea. Carga datos y portadas de Discogs de forma selectiva. Cada nuevo CD o LP exige un compartimento y un número indicados expresamente.

Guardar y restaurar todo o varios tipos de soporte

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.3 → Copia de seguridad y restauración. Elige Todo o una combinación, como CD + LP + TB. Los tipos no seleccionados quedan intactos; los ajustes generales solo se aplican al restaurar una copia completa íntegra.

Elegir Excel, CSV, JSON o PDF

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.2 → Exportar selección. Submenú → Exportar selección: Excel (XLSX), CSV, JSON o Imprimir / PDF. La exportación sigue la selección; una copia completa es un paso independiente.

Importar con vista previa y decisiones individuales

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.1 → Importar datos. Submenú → Importar datos (CSV / Excel / JSON): comprobar, asignar columnas, resolver diferencias, completar ubicaciones nuevas y aplicar después de una copia de protección correcta.

Activar el módulo de voz opcional

Ruta del menú: Menú → 2 → 2.1 → Entrada y lectura por voz. Menú → 2 → 2.1 → Entrada y avisos de voz: Módulo de voz (goodie) empieza desactivado. Se necesitan el interruptor y los derechos originales; no se garantiza funcionalidad.

Leer el historial en tres longitudes

Ruta del menú: Menú → 2 → 2.2 → Historia del desarrollo. Ayuda → Historial ofrece Breve, Resumen y Detallado. Elige VM Android o VM-W Windows; «yo» se refiere al desarrollador en explicaciones personales.

Estado del soporte

Elige P (Poor), F (Fair), G (Good), G+, VG, VG+, NM o M (Mint) al editar. Los detalles y exportaciones CSV, XLSX y JSON incluyen esta valoración.

Combinar mediante archivo

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Abre VM ↔ VM-W y guarda un archivo de intercambio. Léelo en el otro dispositivo, revisa altas, cambios y bajas, y pulsa Guardar copia y combinar. Exporta el resultado al primer dispositivo.

Sincronizar en el mismo wifi

Ruta del menú: Menú → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Conecta Windows y Android al mismo wifi privado. Abre VM ↔ VM-W en ambos. Inicia en el PC, elige su dirección de red si procede e introduce dirección y código de seis cifras en el móvil. La sesión acaba tras diez minutos o Detener wifi.

Actualizaciones y documentos

Ruta del menú: Menú → 2 → 2.3 → Actualización del programa. VM usa <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vma.apk>; VM-W usa <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vmw.zip>. Estas rutas no prueban que exista un paquete más reciente.

Escudo y derechos de uso

Junto a cada escudo Bangert, Información del escudo abre sus datos y derechos de uso. En un ordenador, el aviso aparece tras mantener el puntero encima unos dos segundos. Bangert-Software figura debajo, sin superar la anchura del escudo.