Ενημέρωση και εγκατάσταση

Εγκατάσταση και ενημέρωση

Ανοίξτε το APK και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης Android. Για υπάρχουσα εγκατάσταση επιλέξτε Ενημέρωση.

Πρώτα επιλέξτε γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα στην πρώτη εκκίνηση. Η δοκιμή διαρκεί 45 ημέρες. Η ενημέρωση διατηρεί την ενεργή άδεια.

Ενεργοποίηση κάθε πηγής χωριστά

Η τοπική μουσική λειτουργεί ανεξάρτητα από το OneDrive. Η συσκευή, το OneDrive και οι υποστηριζόμενες πηγές NAS ενεργοποιούνται χωριστά. Απενεργοποιημένη πηγή δεν χρησιμοποιείται για νέα αναζήτηση, προφόρτωση ή αναπαραγωγή ούτε ενεργοποιείται αυτόματα ως εφεδρική. Κύρια και εφεδρική πηγή πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, να είναι ενεργές και προσβάσιμες. Απενεργοποίηση ή προσωρινή διακοπή δεν δικαιολογεί διαγραφή του καταλόγου. Τα αρχεία μένουν στη θέση τους.

Προαιρετικό OneDrive: φάκελος Musikregal

Για το OneDrive δημιουργήστε φάκελο με το ακριβές όνομα Musikregal απευθείας στη ρίζα του προσωπικού σας OneDrive. Η μουσική μπορεί να βρίσκεται και σε υποφακέλους του. Εισαγάγετε τον ατομικό σύνδεσμο κοινής χρήσης του φακέλου και επιλέξτε έλεγχο σύνδεσης. Ελέγχονται ταυτότητα, θέση και πρόσβαση ανάγνωσης. Άλλοι φάκελοι OneDrive δεν αναζητούνται ως υποκατάστατα. Ο υπάρχων τρόπος πρόσβασης υποστηρίζει προσωπικές κοινοποιήσεις χωρίς πρόσθετη απαίτηση σύνδεσης λογαριασμού· εταιρικές ή υποχρεωτικά συνδεδεμένες κοινοποιήσεις δεν καλύπτονται. Ο σταθερός φάκελος αφορά μόνο το OneDrive, όχι τοπικές διαδρομές ή NAS.

Δύο επίπεδα αγαπημένων

Με το εικονίδιο αντίχειρα επιλέγετε διαδοχικά κανονικό αγαπημένο, αγαπημένο προτεραιότητας και χωρίς σήμανση. Τα αγαπημένα προτεραιότητας παίζουν πρώτα, ενώ τα κανονικά παραμένουν στη λίστα. Η αλλαγή δεν διαγράφει μουσική ούτε επανεκκινεί το τρέχον τραγούδι. Το επίπεδο 2 είναι πράσινο με μικρό λευκό 2. Ο αντίχειρας προς τα κάτω είναι κόκκινος και ένα λεπτό σημάδι δείχνει ότι είναι ενεργός.

Στη Διαχείριση μουσικής, ανοίξτε Ενέργειες → Εξαιρούμενα κομμάτια για να άρετε μια εξαίρεση.

Συγχρονισμός αγαπημένων και λιστών με το VMW

Ο συγχρονισμός με VMW απαιτεί κοινόχρηστο φάκελο με χωριστά δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής. Η πρόσβαση μόνο για ανάγνωση μουσικής OneDrive δεν αρκεί. Στις Πηγές → Συγχρονισμός με VMW επιλέξτε τον κοινό φάκελο OneDrive ή SMB. Ο συγχρονισμός γίνεται κατά το άνοιγμα και μετά τις αλλαγές· η άμεση εντολή τον ξεκινά χειροκίνητα. Πριν αλλάξετε συσκευή περιμένετε την ολοκλήρωση και, όπου χρειάζεται, το OneDrive στον υπολογιστή. Λίστες με κομμάτια εκτός κοινού φακέλου μένουν τοπικές.

Αναζήτηση σε πλήρη οθόνη

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στη συσκευή αναπαραγωγής για αναζήτηση σε πλήρη οθόνη. Το πεδίο παραμένει επάνω και πολλά αποτελέσματα παραμένουν ορατά με ανοιχτό το πληκτρολόγιο. Κυλήστε τη λίστα και επιλέξτε ένα κομμάτι. Πατήστε «Αναπαραγωγή μετά» ή «Προσθήκη στη λίστα» για να το προσθέσετε και να επιστρέψετε. Η μουσική συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Το Πίσω του Android κλείνει πρώτα το πληκτρολόγιο και έπειτα την αναζήτηση.

VMA-3.1.0-R1-ID085F

Android · Bangert Software

Ποιότητα και πηγές

Το προεπιλεγμένο ελάχιστο MP3 είναι 120 kbit/s. Επιλέξτε συνειδητά τις ρυθμισμένες πηγές που θέλετε. Το OneDrive είναι προαιρετικό και δεν απαιτείται για τοπική μουσική. Άγνωστο bitrate παραμένει άγνωστο.

Πατήστε παρατεταμένα ένα κομμάτι για να δείτε τη θέση και τον ρυθμό μετάδοσης κάθε αρχείου. Με δικαίωμα επεξεργασίας μπορείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στον κάδο του OneDrive.

18 ζώνες συχνοτήτων

Για υποστηριζόμενη αναπαραγωγή η ένδειξη χρησιμοποιεί τα δεδομένα ήχου του προγράμματος. Η κανονική εκκίνηση δεν απαιτεί άδεια μικροφώνου. Μια εναλλακτική πηγή σήματος Android που επιλέγεται ρητά ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη άδεια.

Γνώριμος χειρισμός

Η ετικέτα μετάβασης και η επιλογή δευτερολέπτων είναι κεντραρισμένες μαζί ακριβώς πάνω από το Μενού. Δεξιά στην ίδια γραμμή βρίσκεται το στρογγυλό κόκκινο κουμπί εξόδου VMA. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία εξόδου με το μενού και σταματά μουσική ή ραδιόφωνο. Ο υπάρχων κάτω διακόπτης διατηρείται. Το πάνω αριστερό κουμπί γράφει Stop.

Πατήστε την ένταση για να εμφανιστεί ο ρυθμιστής στη θέση της γραμμής χρόνου για πέντε δευτερόλεπτα. Τα 0 dB αντιστοιχούν στο προηγούμενο 120%. Η μέγιστη τιμή είναι +3 dB. Τέρμα αριστερά γίνεται σίγαση.

Οι χρωματιστές καμπύλες δείχνουν την ομαλή μετάβαση. Ο μετρητής προσθέτει ένα κομμάτι μετά από 60 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής. Κρατήστε τον πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για μηδενισμό.

Έτοιμο ευρετήριο συλλογής

Το ευρετήριο περιέχει αναφορές αρχείων και διαθέσιμα μεταδεδομένα, όχι ηχογραφήσεις MP3. Δεν αντικαθιστά τη λήψη για χρήση εκτός σύνδεσης. Το δημόσιο APK δεν περιέχει ιδιωτική συλλογή. Οι υπάρχουσες αξιολογήσεις και λίστες πρέπει να διατηρούνται κατά την εισαγωγή.

Επιλογή εξωφύλλου

Χρησιμοποιήστε το υπάρχον παράθυρο επιλογής εξωφύλλου και αποθηκεύστε συνειδητά τη νέα αντιστοίχιση. Η εμφάνιση εξωφύλλου δεν τροποποιεί το αρχείο μουσικής. Για CD και LP, τα υπάρχοντα εξώφυλλα με ίδιο τίτλο άλμπουμ και καλλιτέχνη διατίθενται στην πηγή Συλλογή. Επιλέγετε εσείς μεταξύ διαφορετικών εικόνων· οι υπάρχουσες αντιστοιχίσεις παραμένουν.

Αυτόματη εξισορρόπηση έντασης

Με ενεργή εξισορρόπηση, πλήρη τοπικά ή αποθηκευμένα προσωρινά αρχεία μετρώνται στο παρασκήνιο χωρίς αναμονή στην εκκίνηση ή στα χειριστήρια. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται με έλεγχο αρχείου SHA-256. Η ενίσχυση δεν αλλάζει για ήδη αναπαραγόμενο κομμάτι· νέα μέτρηση εφαρμόζεται πριν από την έναρξη ή στην επόμενη αναπαραγωγή. Μη πλήρη αρχεία ροής μπορεί να εμφανίζουν ότι η εξισορρόπηση δεν είναι διαθέσιμη. Δεν κατεβαίνει ολόκληρο αρχείο cloud μόνο για τη μέτρηση. Ο ρυθμιστής φτάνει έως 120%. Οι εφαρμοσμένες μετρήσεις προβλέπουν περιθώριο κορυφής −5 dBTP μαζί με μετάβαση equal-power· δεν αντικαθιστούν ακουστική δοκιμή στη συσκευή.

Ειδοποιήσεις Android

Το Android ή άλλη εφαρμογή μπορεί να χαμηλώσει ή να διακόψει τη μουσική για κλήσεις και ειδοποιήσεις. Το VMA διαχειρίζεται την εστίαση ήχου και συνεχίζει όταν αυτή επιστρέψει. Η λειτουργία Μην ενοχλείτε της συσκευής μπορεί να βοηθήσει.

Έλεγχοι και δοκιμή συσκευής

Η έκθεση δοκιμών καταγράφει τους αυτοματοποιημένους ελέγχους αναπαραγωγής και χειρισμού.

Καταγραφή προβλήματος αναπαραγωγής

Στις ρυθμίσεις ανοίξτε την ενότητα γλώσσας και εμφάνισης και επιλέξτε τα διαγνωστικά. Ξεκινήστε την καταγραφή με το «Έναρξη καταγραφής». Παίξτε μουσική και πατήστε «Σήμανση προβλήματος τώρα» όταν εμφανιστεί το πρόβλημα. Σταματήστε την καταγραφή με το «Διακοπή καταγραφής». Προβάλετε το αποτέλεσμα με το «Προεπισκόπηση» και αποθηκεύστε, εφόσον θέλετε, ένα αρχείο TXT με το «Αποθήκευση αναφοράς ως …» στην τοποθεσία που θα επιλέξετε. Το «Καταγραφή επόμενης εκκίνησης» ενεργοποιεί καταγραφή στην επόμενη εκκίνηση.

Αν υπάρχουν δύο συνεδρίες, επιλέξτε την τρέχουσα ή την προηγούμενη πριν αποθηκεύσετε. Επιβεβαιώστε την «Τοπική διαγραφή» για να διαγράψετε την επιλεγμένη συνεδρία.

Δοκιμή με δεδομένα κινητής

Επιλέξτε OneDrive στη συσκευή αναπαραγωγής. Απενεργοποιήστε το Wi-Fi και ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής. Παίξτε ένα γνωστό κομμάτι από το διαδίκτυο για το οποίο δεν υπάρχει πλήρες αντίγραφο εκτός σύνδεσης. Έπειτα ακούστε για σύγκριση ένα κομμάτι αποθηκευμένο ολόκληρο στη συσκευή. Η καταχώριση στον κατάλογο από μόνη της δεν επιβεβαιώνει ότι έχει αποθηκευτεί ο ήχος.