Update en installatie

Installeren of bijwerken

Open de APK en volg het Android-installatievenster. Kies Updaten voor een bestaande installatie.

Kies eerst de taal

Kies bij de eerste start de taal. De proefversie loopt 45 dagen. Een update behoudt een geldige activering.

Muziekbronnen afzonderlijk schakelen

Lokale muziek werkt onafhankelijk van OneDrive. Apparaatmuziek, OneDrive en ondersteunde NAS-bronnen kunnen apart aan of uit. Een uitgeschakelde bron wordt niet gebruikt voor nieuwe zoekacties, voorladen of afspelen en wordt niet automatisch als reserve aangezet. Hoofd- en reservebron moeten ingesteld, ingeschakeld en bereikbaar zijn. Uitschakeling of tijdelijke onbereikbaarheid is geen reden om de catalogus te wissen. Muziekbestanden blijven op hun plek.

Optioneel OneDrive: map Musikregal

Maak voor OneDrive direct in de hoofdmap van je persoonlijke OneDrive een map met exact de naam Musikregal. Muziek mag ook in onderliggende mappen staan. Voer de eigen deellink van deze map in en kies Verbinding controleren. Identiteit, locatie en leestoegang worden gecontroleerd. Andere OneDrive-mappen worden niet als vervanging doorzocht. De bestaande toegang ondersteunt persoonlijke gedeelde mappen zonder extra aanmeldplicht; zakelijke mappen en gedeelde mappen waarvoor aanmelden nodig is vallen hier niet onder. Deze vaste mapregel geldt alleen voor OneDrive, niet voor lokale of NAS-paden.

Twee favorietenniveaus

Tik op de duim omhoog voor een gewone favoriet, een voorkeursfavoriet en geen markering. Voorkeurstitels komen eerst in de favorietenlijst; gewone favorieten blijven erbij. Een beoordeling wijzigen verwijdert geen muziek en herstart het huidige nummer niet. Niveau 2 is groen met een kleine witte 2. Duim omlaag is rood. Een dun vinkje geeft aan dat deze actief is.

Open Beheer → Muziekbeheer → Acties → Uitgesloten nummers om een nummer weer toe te staan.

Favorieten en afspeellijsten synchroniseren met VMW

Synchronisatie met VMW vereist een gedeelde map met afzonderlijke lees- en schrijfrechten. Alleen leestoegang tot OneDrive-muziek is niet genoeg. Kies bij Bronnen → Synchroniseren met VMW de gezamenlijke OneDrive- of SMB-map. VMA synchroniseert bij openen en na wijzigingen; Nu synchroniseren start handmatig. Wacht vóór een apparaatwissel op voltooiing en zo nodig op OneDrive op de pc. Lijsten met nummers buiten de gezamenlijke map blijven lokaal.

Zoeken op volledig scherm

Tik op het zoekveld in de speler om zoeken op volledig scherm te openen. Het zoekveld blijft bovenaan staan; meerdere resultaten blijven zichtbaar terwijl het toetsenbord open is. Scrol door de resultaten en kies een nummer. Gebruik “Hierna afspelen” of “Aan afspeellijst toevoegen” om het toe te voegen en terug te keren naar de speler. De muziek blijft zonder onderbreking spelen. Android Terug sluit eerst het toetsenbord en daarna het zoekscherm.

Kwaliteit en bronnen

De standaardondergrens voor MP3 is 120 kbit/s. Kies bewust de gewenste ingestelde bronnen. OneDrive is optioneel en niet nodig voor lokale muziek. Onbekende bitrates blijven onbekend.

Houd een nummer ingedrukt. De bestandsgegevens tonen de locatie en bitsnelheid per bestand. Met bewerkingsrechten kun je het gekozen bestand naar de OneDrive-prullenbak verplaatsen.

18 frequentiebanden

Bij ondersteunde weergave gebruikt de meter de eigen audiogegevens. Normaal starten vereist geen microfoontoestemming. Een uitdrukkelijk gekozen alternatieve Android-signaalbron kan aanvullende toestemming vereisen.

Vertrouwde bediening

Het label voor overvloeien en de secondenkeuze staan samen gecentreerd direct boven Menu. Rechts in dezelfde rij staat de ronde rode knop VMA afsluiten. Deze gebruikt dezelfde afsluitroute als het menu en stopt muziek of radio. De bestaande onderste omschakelaar blijft behouden. De knop linksboven heet Stop.

Tik op het volume om de tijdlijn vijf seconden te vervangen door de volumeschuifregelaar. 0 dB staat voor de vorige instelling van 120%. Het maximum is +3 dB. Helemaal links is het geluid uit.

De gekleurde lijnen markeren de overgangsknop. De teller telt een nummer na 60 seconden afspelen. Houd de teller twee seconden ingedrukt om hem terug te zetten.

Voorbereide collectie-index

Een index bevat bestandsverwijzingen en beschikbare metadata, geen MP3-opnamen. Hij vervangt geen offline download. De openbare APK bevat geen privécollectie. Bestaande beoordelingen en afspeellijsten moeten bij het importeren behouden blijven.

Een hoes kiezen

Gebruik het bestaande keuzevenster voor hoezen. Sla een nieuwe toewijzing bewust op. De hoesweergave wijzigt het muziekbestand niet. Voor CD en LP zijn bestaande hoezen met dezelfde albumtitel en artiest beschikbaar onder Collectie. Kies zelf tussen verschillende afbeeldingen; bestaande toewijzingen blijven behouden.

Volume automatisch gelijkmaken

Bij ingeschakelde volumeaanpassing worden volledige lokale of gecachte bestanden op de achtergrond gemeten, zonder start of bediening te laten wachten. Meetwaarden worden bewaard met SHA-256-bestandscontrole. De versterking van een al spelend nummer blijft gelijk; een nieuwe meting geldt pas vóór de start of bij een volgende weergave. Onvolledige streams kunnen melden dat volumeaanpassing niet beschikbaar is. Alleen voor de meting worden geen volledige cloudbestanden gedownload. De volumeregelaar blijft tot 120 procent gaan. Toegepaste metingen houden rekening met −5 dBTP piekruimte inclusief equal-power-overvloeiing; dit vervangt geen luistertest op het apparaat.

Android-meldingen

Android of een andere app kan muziek zachter zetten of onderbreken voor oproepen en meldingen. VMA verwerkt de audiofocus en hervat wanneer die terugkeert. Niet storen op het apparaat kan helpen tijdens het luisteren.

Controles en praktijktest

Het testrapport beschrijft de geautomatiseerde afspeel- en bedieningstests.

Een afspeelprobleem vastleggen

Open in de instellingen het onderdeel voor taal en weergave en ga naar de diagnose. Start de registratie met ‘Opname starten’. Start het afspelen en tik op ‘Probleem nu markeren’ zodra het probleem optreedt. Stop de registratie met ‘Opname stoppen’. Bekijk het resultaat met ‘Voorbeeld’ en sla met ‘Rapport opslaan als …’ desgewenst een TXT-bestand op de gewenste locatie op. ‘Volgende appstart opnemen’ registreert de volgende start van de app.

Zijn er twee sessies, kies dan de huidige of vorige voordat je opslaat. Bevestig ‘Lokaal verwijderen’ om de gekozen sessie te wissen.

Afspelen via mobiele data testen

Kies OneDrive in de speler. Zet wifi uit en mobiele data aan. Start een bekend online nummer waarvan geen volledige offline kopie aanwezig is. Speel daarna ter vergelijking een volledig offline opgeslagen nummer af. Een vermelding in de catalogus zegt op zichzelf niets over de opgeslagen audiogegevens.