Обновление и установка

Установка и обновление

Откройте APK и следуйте инструкциям Android. Для установленной версии выберите Обновить.

Сначала выберите язык

При первом запуске выберите язык. Пробный период длится 45 дней. Обновление сохраняет действующую активацию.

Включайте каждый источник отдельно

Местная музыка работает независимо от OneDrive. Устройство, OneDrive и поддерживаемые источники NAS включаются отдельно. Отключённый источник не используется для нового поиска, подготовки или воспроизведения и не включается автоматически как резервный. Основной и резервный источники должны быть настроены, включены и доступны. Отключение или временная недоступность не является основанием для удаления каталога. Файлы остаются на месте.

Необязательный OneDrive: папка Musikregal

Для OneDrive создайте прямо в корне личного OneDrive папку с точным именем Musikregal. Музыка может находиться и в её подпапках. Введите индивидуальную ссылку общего доступа к этой папке и выберите проверку подключения. Проверяются идентичность, расположение и доступ для чтения. Другие папки OneDrive вместо неё не просматриваются. Существующий доступ поддерживает личные общие папки без дополнительного входа в учётную запись; корпоративные ресурсы и папки с обязательным входом не поддерживаются. Правило фиксированной папки действует только для OneDrive, а не для местных путей или NAS.

Два уровня избранного

Нажатия на палец вверх переключают обычное избранное, приоритетное избранное и отсутствие отметки. В списке избранного приоритетные записи идут первыми, обычные остаются в очереди. Изменение оценки не удаляет музыку и не перезапускает текущую запись. Уровень 2 зелёный с небольшой белой цифрой 2. Палец вниз красный. Тонкая галочка указывает, что он активен.

В разделе управления музыкой откройте Действия → Исключённые треки, чтобы вернуть нужный трек.

Синхронизация избранного и списков с VMW

Для синхронизации с VMW нужна общая папка с отдельными правами чтения и записи. Доступа только для чтения музыки OneDrive недостаточно. В Источники → Синхронизация с VMW выберите общую папку OneDrive или SMB. VMA синхронизирует при открытии и после изменений; отдельная команда запускает процесс вручную. Перед сменой устройства дождитесь завершения и при необходимости синхронизации OneDrive на ПК. Списки с треками вне общей папки остаются местными.

Поиск на весь экран

Нажмите поле поиска в плеере, чтобы открыть полноэкранный поиск. Поле остаётся вверху; несколько результатов видны даже при открытой клавиатуре. Прокрутите список и выберите композицию. Нажмите «Играть следующим» или «Добавить в очередь», чтобы добавить её и вернуться в плеер. Текущая музыка продолжает играть без перерыва. Кнопка «Назад» Android сначала закрывает клавиатуру, затем поиск.

Качество и источники

Минимум MP3 по умолчанию — 120 kbit/s. Явно выберите нужные настроенные источники. OneDrive необязателен и не нужен для местной музыки. Неизвестный битрейт остаётся неизвестным.

Нажмите и удерживайте трек, чтобы увидеть расположение и битрейт каждого файла. При наличии права редактирования выбранный файл можно переместить в корзину OneDrive.

18 частотных полос

При поддерживаемом воспроизведении индикатор использует собственные аудиоданные проигрывателя. Обычный запуск не требует разрешения микрофона. Явно выбранный другой источник Android может требовать разрешений устройства.

Привычное управление

Подпись перехода и выбор секунд расположены вместе по центру прямо над Меню. Справа в той же строке находится круглая красная кнопка выхода из VMA. Она выполняет тот же выход, что меню, и останавливает музыку или радио. Существующий нижний переключатель сохранён. Верхняя левая кнопка называется Stop.

Нажмите кнопку громкости, чтобы на пять секунд заменить шкалу времени регулятором. 0 дБ соответствует прежним 120%. Максимум +3 дБ. Крайнее левое положение отключает звук.

Цветные кривые обозначают плавный переход. Счётчик учитывает трек после 60 секунд воспроизведения. Удерживайте счётчик две секунды для сброса.

Подготовленный индекс коллекции

Индекс содержит ссылки на файлы и доступные метаданные, а не записи MP3. Он не заменяет загрузку для работы без сети. Публичный APK не содержит личной коллекции. При импорте должны сохраняться оценки и списки воспроизведения.

Выбор обложки

Используйте существующее окно выбора обложки и явно сохраняйте новое назначение. Показ обложки не изменяет музыкальный файл. Для CD и LP обложки с одинаковым названием альбома и исполнителем доступны в источнике Коллекция. Разные изображения выбираете вы; существующие назначения сохраняются.

Автоматическое выравнивание громкости

При включённом выравнивании полные локальные или кешированные файлы измеряются в фоне без задержки запуска и управления. Измерения кешируются с проверкой файла SHA-256. Усиление уже звучащей композиции не меняется; новое измерение применяется только перед запуском или при следующем воспроизведении. Для неполных потоковых файлов выравнивание может быть недоступно. Ради измерения облачный файл не загружается целиком. Пользовательский регулятор по-прежнему достигает 120%. При применении измерений учитывается запас пика −5 dBTP, включая переход equal-power; это не заменяет проверку звучания на устройстве.

Уведомления Android

Android или другое приложение может приглушить или прервать музыку при звонке и уведомлении. VMA обрабатывает аудиофокус и продолжает после его возврата. Режим Не беспокоить устройства может помочь при прослушивании.

Проверки и испытание устройства

Отчёт описывает автоматические проверки воспроизведения и интерфейса.

Запись сбоя воспроизведения

В настройках откройте раздел языка и оформления, затем диагностику. Начните запись кнопкой «Начать запись». Включите музыку и при возникновении проблемы нажмите «Отметить проблему». Остановите запись кнопкой «Остановить запись». Просмотрите результат с помощью «Предпросмотр». При необходимости нажмите «Сохранить отчёт как …» и выберите место для файла TXT. «Записать следующий запуск» включает запись при следующем запуске приложения.

Если доступны два сеанса, перед сохранением выберите текущий или предыдущий. Для удаления выбранного сеанса нажмите «Удалить с устройства» и подтвердите действие.

Проверка через мобильную сеть

Выберите OneDrive в плеере. Выключите Wi-Fi и включите мобильную передачу данных. Запустите знакомую композицию из сети, для которой нет полной офлайн-копии. Для сравнения включите композицию, целиком сохранённую для прослушивания без сети. Запись в каталоге сама по себе не подтверждает наличие аудиофайла на устройстве.