Bangert-Software

INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Musikregal para Windows

VMW-3.0.0-R1-ID70F · Windows x64 · Prueba de 45 días

Hasta cuatro ventanas

Distribuye el reproductor, la lista y la pantalla de análisis según la edición.

Acceso directo a la música

Reproduce archivos locales y música en NAS, carpetas de red y OneDrive.

18 bandas de frecuencia

Ten a la vista las bandas de frecuencia y el nivel de salida.

Fundido A/B

Prepara la siguiente canción y mézclala con el crossfader en la edición correspondiente.

www.be-edvsysteme.de/software/vmw-downloads.html

software@b-termine.de

Notas de la versión

Instalar y abrir el reproductor

Cierra Musikregal y guarda primero una copia de los datos. Extrae el ZIP de instalación compatible y ejecuta Setup.exe. Las instalaciones públicas y privadas nuevas usan la misma carpeta predeterminada C:\B-Software\Musikregal. Una actualización usa la carpeta real existente, aunque sea distinta. Instala encima sin desinstalar ni borrar datos antes. La actualización compatible conserva datos, ajustes, licencias válidas y prueba original. El acceso directo abre el reproductor. Los archivos musicales permanecen en su sitio.

Idioma en instalación y actualización

Una instalación privada nueva empieza en alemán sin preguntar. La pública nueva pide primero el idioma, con un idioma de sistema compatible preseleccionado y modificable. Orden: alemán, inglés, griego, neerlandés, francés, español, portugués, ruso. El alemán es predeterminado para otros idiomas. Las actualizaciones conservan el idioma elegido.

Conectar OneDrive opcional sin ambigüedad

La fuente musical OneDrive usa Musikregal directamente en la raíz del OneDrive personal: OneDrive/Musikregal. La música puede estar en subcarpetas. Comparte exactamente esa carpeta con lectura, copia el enlace, introdúcelo en VMW y comprueba la conexión. Se confirman raíz real, identidad y lectura; otra carpeta no la sustituye. Se admiten enlaces personales legibles sin inicio de sesión adicional. No están configurados el inicio Microsoft/OAuth integrado ni los enlaces empresariales o que exigen autenticación. La regla fija afecta a OneDrive, no a rutas locales o NAS. Después de comprobar correctamente, elige «Guardar conexión verificada». La fuente se aplica sin reiniciar; el enlace guardado permanece oculto.

Cambiar fuentes por separado y guardar su estado

Cada fuente configurada guarda su propio estado encendido/apagado. Las apagadas no se usan en nuevas búsquedas, precarga o reproducción ni se activan automáticamente como alternativa. Principal y alternativa deben estar configuradas, activas y accesibles. Apagar o perder la red no borra sus archivos ni el catálogo guardado.

Llevar la carpeta del programa a otro PC

Cierra VMW por completo y guarda copia del programa y datos. Las rutas musicales y carpetas de red deben ser accesibles en el PC destino; confirma allí las posiciones de ventanas. Los enlaces protegidos por Windows se vinculan al usuario y equipo mediante DPAPI. Un enlace cifrado copiado no se reutiliza automáticamente: vuelve a vincular la fuente y comprueba la conexión. Se conservan archivos y colección.

Recuento sin duplicar copias locales

En la edición privada de Hartmut, un catálogo de OneDrive activado y completamente confirmado es la referencia principal. Las copias locales no se cuentan otra vez. Los títulos que solo existen localmente quedan ocultos en esa edición, pero siguen guardados. Al desactivar OneDrive, las fuentes locales vuelven a estar disponibles de forma independiente. En la edición pública, los títulos locales adicionales siguen visibles incluso con OneDrive activado; las copias demostradas inequívocamente se cuentan una sola vez. Estar sin conexión o realizar un análisis incompleto no elimina datos. La asociación comprueba ruta, tamaño y metadatos reales; los hashes contradictorios la impiden. Un mismo nombre de archivo por sí solo no justifica asociar ni eliminar.

Pistas y archivos

La gestión de música permite ver y volver a habilitar las pistas excluidas. Un clic derecho o una pulsación larga muestra la tasa de bits de cada archivo. Mover un archivo editable de OneDrive a la papelera requiere confirmación.

Contador y EQ

La pista cuenta tras 60 segundos de reproducción. El contador continúa al cambiar de lista. Mantenlo pulsado dos segundos para reiniciarlo. La respuesta del EQ ajusta la velocidad de visualización.

Elige tu edición

Light incluye el reproductor y la lista en dos ventanas como máximo. Standard reúne la lista y el reproductor, y añade una ventana EQ. Professional ofrece hasta cuatro ventanas para reproductor, EQ, biblioteca y cola.

45 días de prueba

La Demo45 pública empieza en Professional. Probar una edición muestra las tres vistas del reproductor durante el mismo periodo. La música y la cola continúan. Información y demo en b-termine.de.

Música directamente desde tus fuentes

La música local sigue independiente y disponible sin conexión. Cada fuente guarda su estado encendido/apagado. OneDrive opcional: carpeta raíz fija Musikregal, enlace personal legible y comprobar conexión. NAS y carpetas de PC/servidor deben ser accesibles.

Coloca las ventanas en orden

Abre y coloca las cuatro ventanas en orden. Confirma la posición del reproductor, el EQ y la biblioteca para habilitar cada ventana siguiente. Confirma también la cola. Al reiniciar, VMW restaura la posición, el tamaño y el modo de pantalla completa confirmados para esta disposición de pantallas. Confirma de nuevo para guardar un cambio. F11 activa la pantalla completa y Esc sale.

Controles del reproductor

La barra de tiempo se sitúa encima de los controles y permite abrir el volumen. La búsqueda y los filtros siguen visibles arriba en la biblioteca. La canción activa está marcada. La radio empieza plegada fuera del reproductor. La barra de tiempo, los botones de reproducción y el control A/B mantienen su posición al mostrar u ocultar el volumen.

Volumen y nivel de salida

El medidor junto a Volumen permanece siempre visible. Con el control cerrado ocupa el ancho disponible. Al abrirlo, el control queda a la izquierda y el medidor a la derecha, con un 50 % del ancho cada uno. En ventanas estrechas, el control ocupa una segunda fila reservada. La barra de tiempo, los botones de reproducción y el control A/B mantienen su posición. El porcentaje queda centrado debajo del control y cambia en pasos de 0,5 puntos. El campo es verde hasta el 75 %, naranja del 75,5 al 90 % y rojo desde el 90,5 %. El medidor sigue midiendo durante la reproducción en ambos estados y mantiene el pico medio segundo.

Blutfang en Musikregal

El pequeño interruptor junto al cordero está abajo a la derecha. Blutfang aparece a los 5–10 segundos de activarlo. Un clic permite una visita aleatoria cada dos horas y un doble clic una por hora. Permanece en silencio con música. Pulsa Esc para terminar la visita.

Reproductor y biblioteca

La cabecera muestra la fuente usada. El botón contiguo permite ocultarla o mostrarla. En la biblioteca separada, la búsqueda, los filtros y las acciones quedan visibles. Vista y colección reúne los años, las fuentes y las opciones de lista. Dos tonos verdes y las cifras 1 y 2 indican el nivel de favorito. Favoritos ocupa una sola línea incluso en una ventana estrecha de la cola. El aviso sobre el vaciado y las acciones tienen zonas separadas con espacio.

Preparación de la pista siguiente

VMW puede reproducir directamente las pistas completas de la caché local. Para las demás se aplica el orden de las fuentes. El análisis opcional de nivel se ejecuta en segundo plano. El nivel se fija al comenzar y se mantiene durante la pista. El salto de Blutfang incluye un primer plano más nítido.

Cambiar de pista durante la precarga

Pista siguiente aprovecha la preparación que ya está en curso. El reproductor muestra la carga hasta que esté lista. Fundir ahora deja pendiente la transición y mantiene la pista actual hasta que la siguiente esté preparada. Entonces comienza el fundido. Pausa, Stop u otro salto de pista cancela la transición pendiente.

Mezcla con el control A/B

El verde indica que la pista siguiente está preparada. Arrastra el control o activa el fundido. El control sigue la transición en ambas direcciones. Debajo aparecen las tres pistas siguientes.

Peticiones con un clic

Petición +1 añade una petición a la canción. La clasificación muestra las canciones más solicitadas.

Pantalla y energía

VMW suspende temporalmente el salvapantallas, el apagado automático y la suspensión por inactividad. Al cerrarlo se vuelven a aplicar los ajustes de Windows.

Favoritos y listas en varios PC

En Gestión de música → Fuentes → Sincronización con OneDrive, selecciona la carpeta sincronizada Musikregal en cada PC. La fuente de música debe apuntar a esa carpeta o a una subcarpeta. VMW lee Musikregal-Listen.json al iniciar y guarda los cambios al salir o con Sincronizar ahora. Espera a que OneDrive termine antes de cambiar de PC. Las listas con pistas fuera de la carpeta compartida quedan en su PC. La lectura de música no sustituye los permisos de lectura/escritura para sincronizar listas.

Actualizar la biblioteca

Actualizar biblioteca añade archivos nuevos y retira rutas cuya desaparición se ha confirmado. Solo se permite retirar tras un recorrido totalmente correcto de la fuente activa y accesible correspondiente. Cancelación, errores de lectura, permisos ausentes, recorrido parcial y fuentes apagadas o inaccesibles no borran sus entradas. Vista previa y Aplicar cambios sirven para el proceso manual; los recorridos automáticos usan las mismas protecciones. Si falta la última ubicación confirmada, se retira la canción de la biblioteca. Los MP3 originales no cambian.

Pruebas y estado de la versión

Los informes de construcción y prueba solo acreditan comprobaciones realmente registradas. Audio, varios monitores físicos, instalación Windows, restauración y conexiones reales NAS/OneDrive deben probarse en el PC previsto. Estos documentos no afirman una validación física Windows ni una prueba de red real ya realizada.

Fuentes del portátil e índice musical

Edición privada: En casa es la opción inicial en Gestión de música → Fuentes. M:\Musikregal es la fuente principal y N:\Musikregal la alternativa. De viaje permite usar OneDrive si ambas carpetas NAS son inaccesibles. El catálogo NAS conserva sus entradas. Se importan CSV, ZIP de resultados y JSONL.GZ. La actualización verifica las fuentes accesibles. Los detalles muestran portadas e indicios de idioma disponibles.