

Snelstartgids

Zoek je muziek direct op nummer, artiest of album en vind de juiste locatie. Voeg media toe op het zoekscherm; andere taken staan in het ingedeelde menu.

Het menu: eerst werken, beheer daaronder

Collectie zoeken en invoeren zijn direct beschikbaar. In het menu staat 1 Werken bovenaan; 2 Basisgegevens, instellingen en beheer volgt daaronder.

Windows: uitpakken, starten en bijwerken

Pak het volledige Windows-pakket uit in een eigen programmamap. Start Musikregal.exe vanuit die map, niet vanuit de ZIP. Houd alle meegeleverde programmabestanden samen.

45 dagen uitproberen

Bij een nieuwe demo-installatie begint de Pro-proefperiode van 45 dagen bij de eerste start. Het licentiegedeelte toont de uitgave en resterende tijd. Updates, back-ups, herstel en het verwijderen van testmedia starten de termijn niet opnieuw.

Leeg starten of 100 voorbeeldmedia proberen

Een nieuwe normale installatie start met een lege verzameling. Als deze leeg is, vraagt VM-W uitdrukkelijk: Demogegevens uitproberen? Je verzameling is leeg. Wil je 100 fictieve voorbeeldmedia laden? Lees vóór je keuze de melding: De demogegevens kunnen later volledig uit de verzameling worden verwijderd. Je zelf ingevoerde gegevens blijven daarbij ongewijzigd behouden. Kies Ja, demogegevens laden of Nee, leeg starten. Zonder jouw toestemming worden geen voorbeelden geladen.

Updates, collectie en activering

Maak vóór een update een volledige back-up buiten de programmamap, sluit Musikregal en pak de hele nieuwe versie uit. Start daarna de nieuwe Musikregal.exe. Bestaande gegevens blijven in %APPDATA%\Musikregal. Wis of verplaats deze map niet; ook lokale instellingen en licentiegegevens staan daar.

Startscherm, muziek en licentiemelding

Het startscherm staat aanvankelijk aan en duurt zeven zichtbare seconden. Muziek, duur en kleur zijn apart instelbaar; onderbrekingen pauzeren de introductie.

Demo, Standard, Pro en LZM-activering

Gekochte Standard- en Pro-edities worden eenmaal geactiveerd en kunnen onbeperkt in de tijd worden gebruikt. Er is geen abonnement. De beperkte spraakbonus van Standard staat hier los van. De Pro-proefperiode van 45 dagen biedt eerst alle functies. Daarna worden alleen toevoegen en afdrukken/PDF geblokkeerd; bestaande gegevens kun je nog bewerken, verwijderen en opvragen. Spraak, export en back-ups blijven in de verlopen demo beschikbaar. Aankoop behoudt de collectie.

Betaald Standard ontsluit de collectiefuncties, toevoegen en afdrukken. De eenmalige spraakbonus duurt 30 dagen vanaf de aankoopdatum in de ondertekende licentie, ook zonder gebruik. Opnieuw activeren, updates en herstel starten of verlengen hem niet. Daarna wordt alleen Standard-spraak invoer/voorlezen geblokkeerd. Pro biedt spraak blijvend binnen een geldige licentie.

Gesproken annulering met twee tikken bevestigen

Het herkende gesproken woord “Abbruch” opent bevestiging met twee tikken. Zonder voorafgaand spraakcommando annuleert één directe tik op microfoon/Stoppen nog steeds meteen.

OneDrive via de Windows-gegevensmap verbinden

Menupad: Menu → 1 → 1.3 → OneDrive - synchronisatie en back-up. Stel OneDrive in, kies de lokale map en houd bestanden beschikbaar. Bekijk het voorbeeld en pas wijzigingen bewust toe.

Lokale map, cloudstatus en aanmelden

VM-W gebruikt de gekozen lokale map; de Windows OneDrive-client vervoert bestanden naar de cloud. Een willekeurige lokale map wordt door kiezen geen cloudmap. Alleen-onlinebestanden moeten eerst volledig worden gedownload.

Gegevens samenvoegen en conflicten beslissen

Samenvoegen koppelt media op onveranderde ID's. Bekijk wijzigingen per veld en beslis elk conflict; vóór toepassing wordt een volledige lokale veiligheidskopie gemaakt.

Gedateerde cloudback-ups en lokale veiligheidskopieën

OneDrive-back-up blijft los van synchronisatie. Gedateerde versies worden gecontroleerd; in het voorbeeld kies je mediatypen. Herstel vervangt alleen gekozen typen en bewaart de overige.

Zoeken en vinden

Kies Alle, CD, LP, MC, TB of MD. Vul een nummer, artiest/band of album in de aparte velden in. Elk veld heeft een microfoon; één ingevuld veld is voldoende.

Eigen media toevoegen en bewerken

Menupad: Menu → 1 → 1.1 → Drager toevoegen. Open het menu en kies Medium toevoegen. Kies het mediumtype en vul de velden in of gebruik de microfoons. Controleer vooral artiest, titel en locatie voordat je opslaat. Geef voor elke nieuwe cd of lp uitdrukkelijk het vak en het cd-/plaatnummer binnen dat vak op, ook bij het overnemen van Discogs-gegevens. Opslaan is geblokkeerd zolang een van beide ontbreekt. Bij het aanvullen van bestaande media blijft de opgeslagen positie behouden.

MC, TB en MD

Menupad: Menu → 2 → 2.1 → Tellerstanden voor MC / TB. 2.1 / Tellerstanden voor MC / TB heeft aparte schakelaars voor MC- en TB-begintellerstanden. Beide staan aanvankelijk uit. CD, LP en MD hebben geen dergelijke tellervelden.

Persoonlijk Excel-correctiebestand inlezen

Menupad: Menu → 1 → 1.3 → Back-up en herstel. Werk eerst de gewone demo bij. Een tussentijdse installatie van de private volledige versie is niet nodig. Heb je een persoonlijk Excel-correctiebestand ontvangen, kies dit dan via Back-up en herstel → Back-up inlezen in het menu. Het bestand is persoonlijk en hoort niet op een openbare website. De programma-update zelf behoudt de collectie en voegt geen 100 demomedia aan een bestaande collectie toe. Pas de persoonlijke correctie-import vervangt de bevestigde oude oorspronkelijke velden.

Eén sortering voor weergave, export en afdruk

De hoofdlijst, export en afdruk delen dezelfde sortering. Standaard is vaknummer en daarna medianummer (opslagpositie), beide numeriek oplopend: 2 vóór 10. Alle 15 kolommen kunnen sorteercriteria zijn. Voeg naar behoefte maximaal 15 criteria toe en kies per criterium oplopend of aflopend. Met de pijlen verplaats je een criterium samen met zijn richting; alle criteria behalve het laatste kunnen worden verwijderd. Wijzigingen gelden meteen overal. Standaardsortering herstelt met één klik overal vaknummer en medianummer. Opgeslagen nummers, voorvoegsels, voorlooppunten en zoekfilters blijven ongewijzigd.

Discogs-gegevens online laden en bewust overnemen

Menupad: Menu → 1 → 1.1 → Discogs-gegevens online ophalen. Laad Discogs-gegevens en hoezen gericht en neem ze bewust over. Elke nieuwe cd of lp vereist een uitdrukkelijk opgegeven vak en nummer.

Alles of meerdere mediatypen opslaan en terugzetten

Menupad: Menu → 1 → 1.3 → Back-up en herstel. Kies Alles of een combinatie, zoals CD + LP + TB. Niet gekozen typen blijven ongewijzigd; algemene instellingen worden alleen uit een volledig teruggezette volledige back-up overgenomen.

Excel, CSV, JSON of PDF kiezen

Menupad: Menu → 1 → 1.2 → Selectie exporteren. Menu → Selectie exporteren: Excel (XLSX), CSV, JSON of Afdrukken / PDF. Export volgt je selectie; een volledige back-up blijft een aparte stap.

Importeren met voorbeeld en losse beslissingen

Menupad: Menu → 1 → 1.1 → Gegevens importeren. Menu → Gegevens importeren (CSV / Excel / JSON): bestand controleren, kolommen koppelen, verschillen kiezen, nieuwe locaties aanvullen en pas na geslaagde veiligheidsback-up toepassen.

Optionele spraakmodule inschakelen

Menupad: Menu → 2 → 2.1 → Spraakinvoer en voorlezen. Menu → 2 → 2.1 → Spraakinvoer en voorlezen: Spraakmodule (goodie) staat aanvankelijk UIT. Schakelaar én bestaande spraakrechten zijn nodig; werking wordt niet gegarandeerd.

Ontwikkeling in drie lengtes lezen

Menupad: Menu → 2 → 2.2 → Ontwikkelingsgeschiedenis. Help → Ontwikkelingsgeschiedenis heeft Kort, Overzicht en Uitgebreid. Kies VM Android of VM-W Windows; 'ik' betekent de ontwikkelaar in persoonlijke uitleg.

Kwaliteit van het medium

Kies bij bewerken P (Poor), F (Fair), G (Good), G+, VG, VG+, NM of M (Mint). Details en CSV-, XLSX- en JSON-uitvoer bevatten de kwaliteit.

Collecties via bestand samenvoegen

Menupad: Menu → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Open VM ↔ VM-W en sla een uitwisselingsbestand op. Lees het op het andere apparaat, controleer toevoegingen, wijzigingen en verwijderingen en kies Kopiëren en samenvoegen. Exporteer het samengevoegde resultaat terug.

Synchroniseren op hetzelfde wifi

Menupad: Menu → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Verbind Windows en Android met hetzelfde privé-wifi. Open VM ↔ VM-W op beide. Start op de pc, kies indien nodig het juiste netwerkadres en voer op de telefoon het getoonde pc-adres en de zescijferige code in. De sessie stopt na tien minuten of Wifi stoppen.

Updates en documenten

Menupad: Menu → 2 → 2.3 → Programma-update. VM gebruikt <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vma.apk>; VM-W gebruikt <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vmw.zip>. De adressen bewijzen niet dat een nieuw pakket online staat.

Wapen en gebruiksrechten

Bij elk Bangert-wapen opent Wapeninfo de gegevens en gebruiksrechten. Op een computer verschijnt de melding na ongeveer twee seconden met de muis boven het wapen. Onder het wapen staat Bangert-Software, binnen de breedte van het wapen.