

Guía rápida

BW-2.0.0.0 / BW-A02000

BW - software de competición para clubes

BM - la app Android de entrenamiento para tiradores

Para tiro con arco y ballesta

Procedimientos

- 01 Instalar y actualizar
- 02 Demo y activación completa
- 03 Una versión completa anterior
- 04 Conectar BW1 y BW2
- 05 Una competición de principio a fin
- 10 Copias y restauración
- 11 Trasladar la licencia
- 12 Ayuda y actualizaciones seguras

Active su BW personalizada

Puestos adicionales desde el navegador

01 Instalar y actualizar

Extraiga el ZIP completo en una carpeta local corta. Ejecute la instalación BW1 claramente identificada para puesto 1 / servidor; BW2 para los otros PC Windows. Requiere Windows con .NET Framework 4.8. Actualice instalando la demo nueva sobre la instalación existente. Conserva datos, ajustes, identificador, BWLIZ, rol, clientes y plazo original. Haga copia antes. No instale en OneDrive o Escritorio.

02 Demo y activación completa

La demo de 45 días incluye BW1 y 2 clientes adicionales, 3 puestos en total. Windows BW2 y navegadores comparten esas 2 plazas. Para la versión completa importe el BWLIZ LKM adecuado solo en BW1. B-Software configura +0 a +10 clientes. BW2 no recibe BWLIZ propia. Las actualizaciones conservan la versión completa y no reinician el plazo de demo. Demo de 45 días; activación completa personal mediante BW1. Los derechos de BW2 proceden de BW1.

03 Una versión completa anterior

Una edición maestra o de cliente antigua sin BWLIZ adecuada no se sobrescribe. BW-Setup.cmd ofrece una preparación que debe confirmar: instala una nueva BW inicialmente vacía en C:\B-Software\BW; la versión completa antigua queda intacta. Lea el nuevo ID en la nueva BW y envíelo a B-Software. La antigua BW no necesita generar ningún código. LZW proporciona una nueva BWLIZ. Impórtela en la nueva BW y después restaure solo la antigua copia de datos. No copie archivos antiguos del dispositivo ni de licencia. Las actualizaciones posteriores conservan la activación. Una versión interna anterior no sustituye una más reciente.

04 Conectar BW1 y BW2

BW1 es el gestor completo y servidor. Conecte los otros PC mediante la instalación BW2 identificada y el código de puesto de BW1. El navegador es una alternativa; consulte la guía ilustrada. BW1 debe estar accesible y autorizado. La entrada se detiene al perder conexión. Los permisos pueden quedar en memoria hasta 60 minutos, sin permitir trabajo desconectado. Continúe tras reconexión confirmada.

05 Una competición de principio a fin

Compruebe club, participantes, fecha, disciplina y puntuación antes de empezar. Los perfiles DSB 2027 rigen desde el 01.01.2027. Introduzca flechas y totales, coteje las hojas y justifique correcciones. Registre incidentes, correcciones y reclamaciones en el registro de competición, apartado 3.5. La guía de jueces 2020 para arco complementa las reglas vigentes; no sustituye la decisión del juez ni se aplica automáticamente a la ballesta. Antes de publicar y cerrar, revise categoría, clasificación y casos abiertos; después cree una copia de seguridad.

10 Copias y restauración

Antes de actualizar, importar, trasladar licencia o cambiar datos importantes, cree una copia completa y compruébela. Conserve otra copia fuera de la carpeta del programa. No borre manualmente DATEN, LIZENZ, ROLLE, DOKUMENTE, PROTOKOLLE ni INSTALLATION en C:\B-Software\BW. Actualizar documentos no respalda los datos. Antes de restaurar, copie el estado actual, verifique destino y contenido y lea las instrucciones. BW-Entfernen.cmd elimina el programa, pero conserva datos, licencia y plazo de demo. Esta compilación no incluye retorno automático a la versión anterior.

11 Trasladar la licencia

Instale la misma demo en el nuevo equipo y anote su ID. Haga copia completa del dispositivo antiguo antes del traslado. Solo tras confirmación expresa se desactiva inmediatamente la versión completa antigua y se genera un ID de desactivación. Envíe ambos ID a B-Software. LZM crea la nueva BWLIZ para el dispositivo nuevo. Actívelo y restaure los datos con control. Vuelva a conectar BW2 a la nueva BW1. No hay periodo adicional de 72 horas. Actualizar o restaurar no debe reactivar la versión antigua desactivada.

12 Ayuda y actualizaciones seguras

Instale las actualizaciones desde el paquete local suministrado. Primero haga una copia de seguridad y cierre BW. Las actualizaciones automáticas en línea están desactivadas de forma predeterminada. Para solicitar ayuda, anote la versión visible, la compilación interna y el mensaje de error exacto. Revise los informes de diagnóstico antes de compartirlos. Contacto: WhatsApp +49 175 1600 590. No hay una dirección de correo de activación predefinida.

Active su BW personalizada

Se conservan su instalación, sus datos y los derechos existentes.

1

Complete sus datos en BW1

En BW1, abra Activación / datos del cliente. Complete ambas columnas con sus datos personales y los del club. Elija de 0 a 10 puestos BW2 adicionales y compruebe toda la información.

BW1**2**

Guarde el archivo de solicitud

Guarde la solicitud .lzmreq. BW añade su identificador de instalación y el formato de solicitud BS-LZM-REQUEST-1. No necesita copiar manualmente los identificadores técnicos.

.lzmreq**3**

Adjúntelo y envíelo usted mismo

Abra WhatsApp para contactar con +49 175 1600 590. Adjunte usted mismo el archivo .lzmreq guardado y envíelo. Solo después confirme el envío en BW. Abrir WhatsApp por sí solo no envía nada.

WhatsApp +49 175 1600 590**4**

Abra la licencia recibida

Abra el .bwliz recibido en BW1 o impórtelo en BW. BW comprueba su firma, el producto y el identificador de instalación. Compruebe el nombre y que la versión completa esté activa. No hace falta reinstalar.

.bwliz

BW2 se activa únicamente mediante BW1. Importe BWLIZ solo en BW1. Los clientes Windows y navegador heredan sus permisos y comparten las plazas compradas.

Demo de 45 días; activación completa personal mediante BW1. Los derechos de BW2 proceden de BW1.

Formulario compacto de dos columnas

Datos personales

Nombre y apellidos
Calle y número
Código postal y localidad
Correo electrónico
Móvil / WhatsApp

Datos del club

Nombre del club
Código postal y localidad del club
Correo electrónico del club
Puestos BW2 adicionales: de 0 a 10

Revise los datos antes de enviarlos

Compruebe la escritura de los datos antes de enviarlos. Toda esta información se incluye en el archivo .lzmreq junto con el identificador de instalación de BW1. El proveedor la revisa en LZM y le devuelve su .bwliz firmado.

Usted envía el archivo manualmente

Destinatario de WhatsApp: +49 175 1600 590. Guarde, adjunte manualmente, envíe y después confirme el envío. El estado de envío refleja su confirmación, no un acuse de recibo automático.

El correo electrónico es una segunda vía opcional. No hay una dirección de activación predefinida. Utilícela solo después de que B-Software haya proporcionado y configurado el destinatario correcto. Adjunte manualmente la misma solicitud.


Nombre fijo, datos de contacto editables

Tras la activación, el nombre completo firmado queda fijado. Más adelante puede modificar su dirección, teléfono, correo electrónico y datos del club en el perfil del cliente. No edite el archivo de licencia firmado. Para corregir el nombre, contacte con B-Software.

Demo neutra y puestos BW2

La demo neutra funciona durante 45 días y no incluye logotipos de clubes. BWLIZ solo se importa en BW1. BW2 no tiene una licencia completa independiente; los clientes de Windows y de navegador comparten los 0 a 10 puestos adicionales concedidos por BW1.

Puestos adicionales desde el navegador



- 1 BW1 sigue siendo el gestor completo de Windows, servidor y puesto 1. El navegador ofrece acceso BW2 adicional para introducir resultados y consultar clasificaciones. Administración, licencias y aprobación final permanecen en BW1.
- 2 Conecte ambos dispositivos a la misma red local. En BW1 abra BW-00-00-84 > Acceso navegador. Transfiera el certificado público del servidor (.cer), compare su huella SHA-256 con BW1 y solo entonces configure la confianza en el cliente. Abra la dirección HTTPS indicada. Introduzca nombre de puesto y código BW1 de 16 caracteres. No omita avisos de certificados desconocidos.
- 3 Utilice un navegador moderno compatible. Internet Explorer no está admitido. Un PC antiguo puede servir si su sistema aún ejecuta un navegador compatible. El dispositivo navegador no necesita Windows; BW1 sí.
- 4 Seleccione competición y participante, introduzca resultados y espere confirmación de guardado. BW1 verifica los datos y calcula la puntuación de forma central. Si se interrumpe la conexión, pare hasta confirmar la reconexión.
- 5 Demo: 45 días con BW1 + 2 puestos adicionales, 3 en total. Completa: +0 a +10 según licencia, hasta 11 en total. Windows BW2 y navegadores comparten las plazas. El funcionamiento local no requiere internet ni cuenta en la nube.
- 6 Si no conecta, configure el acceso de red en el diálogo navegador de BW1 y confirme la solicitud de administrador de Windows. El perfil de red debe ser Privado. El permiso se limita a este programa en la red local; mantenga el cortafuegos activo.

La guía destaca en modo demo, se oculta tras la activación completa válida y reaparece automáticamente si la licencia vuelve realmente a demo. Una desconexión o el fin del período de actualizaciones no inicia otra demo.

Dos animaciones para elegir

BW1: Administración > Animación de inicio. BW1/BW2: clic derecho en el botón de color > Animación de inicio.

Elija «Animación anterior con arco (predeterminada)» o «Nueva animación combinada». Sin elección, la animación anterior con arco sigue activa. La nueva animación a pantalla completa dura 8,1 segundos: pistola y rifle a la izquierda, arco a la derecha; tres disparos de pistola, dos flechas y un disparo de rifle. El impacto del rifle hace caer el arco; la segunda flecha hace caer la pistola. No se puede silenciar el sonido ni interrumpir la animación.

Se aplica en el próximo inicio. La selección se guarda para este puesto.

Cambios en BW 2.0.0.0

Solicitud estructurada y envío manual

BW1 reúne los datos personales, los del club y el identificador de instalación en una solicitud .lzmreq con formato BS-LZM-REQUEST-1. Usted adjunta y envía el archivo, y luego confirma el envío en BW. Abrir WhatsApp no equivale a enviarlo.

Licencia personal y contactos editables

Al importar .bwliz, BW comprueba la firma, el producto y la instalación. El nombre completo queda fijado; los contactos y los datos del club siguen siendo editables. La demo neutra de 45 días, sin logotipos de clubes, conserva los datos y los derechos existentes al actualizar.