

Retrouver la musique. Gérer sa collection.

La faire vivre ensemble.

Recherchez directement un morceau, un artiste ou un album et retrouvez son emplacement. Ajoutez un support depuis la recherche ; les autres tâches se trouvent dans le menu organisé.

Le menu : utiliser d'abord, administrer ensuite

La recherche et la saisie sont directement accessibles. Le menu commence par 1 Utilisation, puis présente 2 Données de base, réglages et administration en dessous.

Démo, Standard, Pro et activation LZM

Les éditions Standard et Pro achetées sont activées une fois et utilisables sans limite de durée. Il n'y a pas d'abonnement. Le bonus vocal limité de Standard reste un droit distinct. L'essai Pro de 45 jours comprend initialement toutes les fonctions. Ensuite, seuls ajout et impression/PDF sont bloqués ; les données existantes restent modifiables, supprimables et consultables. Voix, exportation et sauvegardes restent disponibles dans la démo expirée. L'achat conserve la collection.

Standard payant active les fonctions de collection, dont ajout et impression. Son bonus vocal unique dure 30 jours depuis la date d'achat signée dans la licence, même sans utilisation. Réactivation, mise à jour et restauration ne le relancent ni ne le prolongent. Ensuite, seule la saisie vocale/lecture de Standard est bloquée. Pro fournit la voix durablement dans le cadre d'une licence valide.

État du support

Choisissez P (Poor), F (Fair), G (Good), G+, VG, VG+, NM ou M (Mint) en modifiant le support. Les détails et les exports CSV, XLSX et JSON conservent cette note.

Retrouver la musique. Gérer sa collection.

La faire vivre ensemble.

Fusionner par fichier

Chemin du menu : Menu → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Ouvrez VM ↔ VM-W et enregistrez un fichier d'échange. Lisez-le sur l'autre appareil, vérifiez ajouts, modifications et suppressions, puis Sauvegarder et fusionner. Exportez le résultat vers le premier appareil.

Chaque exemplaire physique garde son identifiant, même pour une même édition Discogs. Les ajouts des deux appareils sont conservés. Choisissez Garder ici ou Utiliser l'autre pour les conflits. Un identifiant absent ne demande aucune suppression.

Une sauvegarde locale complète précède l'import. Les aperçus périmés sont refusés. Licences, identifiants de connexion et réglages restent locaux. Le fichier contient supports, pistes et adresses des pochettes, sans cache d'images; ce n'est pas une sauvegarde complète de l'appareil.

Synchroniser sur le même Wi-Fi

Chemin du menu : Menu → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Connectez Windows et Android au même Wi-Fi privé. Ouvrez VM ↔ VM-W sur les deux. Démarrez sur le PC, choisissez son adresse réseau si nécessaire puis saisissez adresse et code à six chiffres sur le téléphone. La session expire après dix minutes ou Arrêter le Wi-Fi.

Confirmez l'aperçu sur le téléphone, puis sur le PC. Les changements supplémentaires du PC reviennent au téléphone pour décision si nécessaire. Un résultat identique est vérifié et confirmé. Les deux côtés terminent après cet échange de retour confirmé.

Les collections fusionnent. Wi-Fi invité, isolation des appareils ou pare-feu Windows peuvent bloquer; utilisez alors le fichier. Le transport HTTP local utilise un code temporaire; utilisez votre réseau privé de confiance.

Mises à jour et documents

Chemin du menu : Menu → 2 → 2.3 → Mise à jour du programme. VM utilise <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vma.apk>; VM-W utilise <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vmw.zip>. Ces adresses ne prouvent pas une publication plus récente.

Chemin du menu : Menu → 2 → 2.2 → Manuels et aide. Dans Manuel, enregistrez guide et dépliant en PDF pour lecture et impression. Les huit langues sont incluses. Appareils réels, microphone, Windows et Wi-Fi entre deux appareils restent à tester en pratique.