

Encontrar música. Cuidar da coleção. Continuar em conjunto.

Pesquise diretamente por música, intérprete ou álbum e encontre a localização. Adicione suportes no ecrã de pesquisa; as outras tarefas estão no menu organizado.

O menu: primeiro trabalhar, depois administrar

A pesquisa e a introdução estão diretamente disponíveis. O menu apresenta primeiro 1 Trabalhar e por baixo 2 Dados de base, definições e administração.

Demo, Standard, Pro e ativação LZM

As edições Standard e Pro compradas são ativadas uma vez e podem ser utilizadas sem limite de tempo. Não existe subscrição. O bónus de voz limitado de Standard é um direito separado. O teste Pro de 45 dias inclui inicialmente todas as funções. Depois só adicionar e imprimir/PDF ficam bloqueados; os dados existentes continuam editáveis, elimináveis e consultáveis. Voz, exportação e cópias mantêm-se na demo expirada. A compra preserva a coleção.

Standard pago ativa as funções de coleção, incluindo adicionar e imprimir. O bónus de voz único dura 30 dias desde a data de compra assinada na licença, mesmo sem utilização. Reativação, atualização e restauro não o reiniciam nem prolongam. Depois só voz/leitura de Standard ficam bloqueadas. Pro oferece voz permanente no âmbito de uma licença válida.

Estado do suporte

Escolhe P (Poor), F (Fair), G (Good), G+, VG, VG+, NM ou M (Mint) ao editar. Detalhes e exportações CSV, XLSX e JSON incluem o estado.

Encontrar música. Cuidar da coleção. Continuar em conjunto.

Juntar coleções por ficheiro

Caminho do menu: Menu → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Abre VM ↔ VM-W e guarda um ficheiro de troca. Lê-o no outro aparelho, verifica adições, alterações e remoções e escolhe Guardar cópia e juntar. Exporta o resultado de volta.

Cada exemplar físico mantém o seu ID, mesmo várias cópias da mesma edição Discogs. Adições dos dois aparelhos permanecem. Escolhe Manter aqui ou Usar a outra versão em conflitos. Um ID ausente não manda apagar.

Uma cópia local completa precede a importação. Pré-visualizações antigas são recusadas. Licenças, credenciais e definições ficam locais. O ficheiro contém suportes, faixas e endereços de capas, sem cache de imagens; não é uma cópia completa do aparelho.

Sincronizar no mesmo Wi-Fi

Caminho do menu: Menu → 1 → 1.3 → VM ↔ VM-W / WLAN. Liga Windows e Android ao mesmo Wi-Fi privado. Abre VM ↔ VM-W nos dois. Inicia no PC, escolhe o endereço de rede se necessário e introduz endereço e código de seis dígitos no telemóvel. A sessão termina após dez minutos ou Parar Wi-Fi.

Confirma primeiro no telemóvel e depois no PC. Alterações adicionais do PC regressam ao telemóvel para revisão quando necessário. Dados iguais são verificados e confirmados. Ambos terminam após a troca de retorno confirmada.

As coleções são juntas. Wi-Fi de convidados, isolamento ou firewall Windows podem bloquear; usa o ficheiro então. HTTP local usa código temporário; usa a tua rede privada de confiança.

Atualizações e documentos

Caminho do menu: Menu → 2 → 2.3 → Atualização do programa. VM usa <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vma.apk>; VM-W usa <https://www.be-edvsysteme.de/b-software/updates/vmw.zip>. Estas rotas não provam publicação de pacote mais recente.

Caminho do menu: Menu → 2 → 2.2 → Manuais e ajuda. Guarda guia e folheto como PDF em Manual para ler e imprimir. Oito idiomas incluídos. Aparelhos reais, microfone, Windows e Wi-Fi entre dois aparelhos precisam de testes práticos.