Λειτουργίες και χρήση

Εγκατάσταση και ενημέρωση

Ανοίξτε το APK και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης Android. Για υπάρχουσα εγκατάσταση επιλέξτε Ενημέρωση.

Πρώτα επιλέξτε γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα στην πρώτη εκκίνηση. Η δοκιμή διαρκεί 45 ημέρες. Η ενημέρωση διατηρεί την ενεργή άδεια.

Ενεργοποίηση κάθε πηγής χωριστά

Η τοπική μουσική λειτουργεί ανεξάρτητα από το OneDrive. Η συσκευή, το OneDrive και οι υποστηριζόμενες πηγές NAS ενεργοποιούνται χωριστά. Απενεργοποιημένη πηγή δεν χρησιμοποιείται για νέα αναζήτηση, προφόρτωση ή αναπαραγωγή ούτε ενεργοποιείται αυτόματα ως εφεδρική. Κύρια και εφεδρική πηγή πρέπει να έχουν ρυθμιστεί, να είναι ενεργές και προσβάσιμες. Απενεργοποίηση ή προσωρινή διακοπή δεν δικαιολογεί διαγραφή του καταλόγου. Τα αρχεία μένουν στη θέση τους.

Προαιρετικό OneDrive: φάκελος Musikregal

Για το OneDrive δημιουργήστε φάκελο με το ακριβές όνομα Musikregal απευθείας στη ρίζα του προσωπικού σας OneDrive. Η μουσική μπορεί να βρίσκεται και σε υποφακέλους του. Εισαγάγετε τον ατομικό σύνδεσμο κοινής χρήσης του φακέλου και επιλέξτε έλεγχο σύνδεσης. Ελέγχονται ταυτότητα, θέση και πρόσβαση ανάγνωσης. Άλλοι φάκελοι OneDrive δεν αναζητούνται ως υποκατάστατα. Ο υπάρχων τρόπος πρόσβασης υποστηρίζει προσωπικές κοινοποιήσεις χωρίς πρόσθετη απαίτηση σύνδεσης λογαριασμού· εταιρικές ή υποχρεωτικά συνδεδεμένες κοινοποιήσεις δεν καλύπτονται. Ο σταθερός φάκελος αφορά μόνο το OneDrive, όχι τοπικές διαδρομές ή NAS.

Δύο επίπεδα αγαπημένων

Με το εικονίδιο αντίχειρα επιλέγετε διαδοχικά κανονικό αγαπημένο, αγαπημένο προτεραιότητας και χωρίς σήμανση. Τα αγαπημένα προτεραιότητας παίζουν πρώτα, ενώ τα κανονικά παραμένουν στη λίστα. Η αλλαγή δεν διαγράφει μουσική ούτε επανεκκινεί το τρέχον τραγούδι. Το επίπεδο 2 είναι πράσινο με μικρό λευκό 2. Ο αντίχειρας προς τα κάτω είναι κόκκινος και ένα λεπτό σημάδι δείχνει ότι είναι ενεργός.

Στη Διαχείριση μουσικής, ανοίξτε Ενέργειες → Εξαιρούμενα κομμάτια για να άρετε μια εξαίρεση.

Συγχρονισμός αγαπημένων και λιστών με το VMW

Ο συγχρονισμός με VMW απαιτεί κοινόχρηστο φάκελο με χωριστά δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής. Η πρόσβαση μόνο για ανάγνωση μουσικής OneDrive δεν αρκεί. Στις Πηγές → Συγχρονισμός με VMW επιλέξτε τον κοινό φάκελο OneDrive ή SMB. Ο συγχρονισμός γίνεται κατά το άνοιγμα και μετά τις αλλαγές· η άμεση εντολή τον ξεκινά χειροκίνητα. Πριν αλλάξετε συσκευή περιμένετε την ολοκλήρωση και, όπου χρειάζεται, το OneDrive στον υπολογιστή. Λίστες με κομμάτια εκτός κοινού φακέλου μένουν τοπικές.

Αναζήτηση σε πλήρη οθόνη

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στη συσκευή αναπαραγωγής για αναζήτηση σε πλήρη οθόνη. Το πεδίο παραμένει επάνω και πολλά αποτελέσματα παραμένουν ορατά με ανοιχτό το πληκτρολόγιο. Κυλήστε τη λίστα και επιλέξτε ένα κομμάτι. Πατήστε «Αναπαραγωγή μετά» ή «Προσθήκη στη λίστα» για να το προσθέσετε και να επιστρέψετε. Η μουσική συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Το Πίσω του Android κλείνει πρώτα το πληκτρολόγιο και έπειτα την αναζήτηση.

VMA-3.1.0-R1-ID085F

Android · Bangert Software

Ποιότητα και πηγές

Το προεπιλεγμένο ελάχιστο MP3 είναι 120 kbit/s. Επιλέξτε συνειδητά τις ρυθμισμένες πηγές που θέλετε. Το OneDrive είναι προαιρετικό και δεν απαιτείται για τοπική μουσική. Άγνωστο bitrate παραμένει άγνωστο.

Πατήστε παρατεταμένα ένα κομμάτι για να δείτε τη θέση και τον ρυθμό μετάδοσης κάθε αρχείου. Με δικαίωμα επεξεργασίας μπορείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στον κάδο του OneDrive.

18 ζώνες συχνοτήτων

Για υποστηριζόμενη αναπαραγωγή η ένδειξη χρησιμοποιεί τα δεδομένα ήχου του προγράμματος. Η κανονική εκκίνηση δεν απαιτεί άδεια μικροφώνου. Μια εναλλακτική πηγή σήματος Android που επιλέγεται ρητά ενδέχεται να απαιτεί πρόσθετη άδεια.

Γνώριμος χειρισμός

Η ετικέτα μετάβασης και η επιλογή δευτερολέπτων είναι κεντραρισμένες μαζί ακριβώς πάνω από το Μενού. Δεξιά στην ίδια γραμμή βρίσκεται το στρογγυλό κόκκινο κουμπί εξόδου VMA. Ακολουθεί την ίδια διαδικασία εξόδου με το μενού και σταματά μουσική ή ραδιόφωνο. Ο υπάρχων κάτω διακόπτης διατηρείται. Το πάνω αριστερό κουμπί γράφει Stop.

Πατήστε την ένταση για να εμφανιστεί ο ρυθμιστής στη θέση της γραμμής χρόνου για πέντε δευτερόλεπτα. Τα 0 dB αντιστοιχούν στο προηγούμενο 120%. Η μέγιστη τιμή είναι +3 dB. Τέρμα αριστερά γίνεται σίγαση.

Οι χρωματιστές καμπύλες δείχνουν την ομαλή μετάβαση. Ο μετρητής προσθέτει ένα κομμάτι μετά από 60 δευτερόλεπτα αναπαραγωγής. Κρατήστε τον πατημένο για δύο δευτερόλεπτα για μηδενισμό.

Έτοιμο ευρετήριο συλλογής

Το ευρετήριο περιέχει αναφορές αρχείων και διαθέσιμα μεταδεδομένα, όχι ηχογραφήσεις MP3. Δεν αντικαθιστά τη λήψη για χρήση εκτός σύνδεσης. Το δημόσιο APK δεν περιέχει ιδιωτική συλλογή. Οι υπάρχουσες αξιολογήσεις και λίστες πρέπει να διατηρούνται κατά την εισαγωγή.

Επιλογή εξωφύλλου

Χρησιμοποιήστε το υπάρχον παράθυρο επιλογής εξωφύλλου και αποθηκεύστε συνειδητά τη νέα αντιστοίχιση. Η εμφάνιση εξωφύλλου δεν τροποποιεί το αρχείο μουσικής. Για CD και LP, τα υπάρχοντα εξώφυλλα με ίδιο τίτλο άλμπουμ και καλλιτέχνη διατίθενται στην πηγή Συλλογή. Επιλέγετε εσείς μεταξύ διαφορετικών εικόνων· οι υπάρχουσες αντιστοιχίσεις παραμένουν.

Αυτόματη εξισορρόπηση έντασης

Με ενεργή εξισορρόπηση, πλήρη τοπικά ή αποθηκευμένα προσωρινά αρχεία μετρώνται στο παρασκήνιο χωρίς αναμονή στην εκκίνηση ή στα χειριστήρια. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται με έλεγχο αρχείου SHA-256. Η ενίσχυση δεν αλλάζει για ήδη αναπαραγόμενο κομμάτι· νέα μέτρηση εφαρμόζεται πριν από την έναρξη ή στην επόμενη αναπαραγωγή. Μη πλήρη αρχεία ροής μπορεί να εμφανίζουν ότι η εξισορρόπηση δεν είναι διαθέσιμη. Δεν κατεβαίνει ολόκληρο αρχείο cloud μόνο για τη μέτρηση. Ο ρυθμιστής φτάνει έως 120%. Οι εφαρμοσμένες μετρήσεις προβλέπουν περιθώριο κορυφής −5 dBTP μαζί με μετάβαση equal-power· δεν αντικαθιστούν ακουστική δοκιμή στη συσκευή.

Ειδοποιήσεις Android

Το Android ή άλλη εφαρμογή μπορεί να χαμηλώσει ή να διακόψει τη μουσική για κλήσεις και ειδοποιήσεις. Το VMA διαχειρίζεται την εστίαση ήχου και συνεχίζει όταν αυτή επιστρέψει. Η λειτουργία Μην ενοχλείτε της συσκευής μπορεί να βοηθήσει.

Έναρξη κομματιού από το OneDrive

Ένα διαθέσιμο τοπικό αντίγραφο έχει προτεραιότητα. Κατά την online αναπαραγωγή, η συσκευή αναπαραγωγής Android μπορεί να διαβάσει το πρώτο επιβεβαιωμένο τμήμα ήχου όσο λαμβάνει τα επόμενα δεδομένα. Ο ήδη ρυθμισμένος σύνδεσμος κοινής χρήσης παραμένει καλυμμένος στο πεδίο του. Αν αφήσετε το πεδίο κενό κατά την αποθήκευση, διατηρείται η ρύθμιση ακόμη και εκτός σύνδεσης.

Καταγραφή προβλήματος αναπαραγωγής

Στις ρυθμίσεις ανοίξτε την ενότητα γλώσσας και εμφάνισης και επιλέξτε τα διαγνωστικά. Ξεκινήστε την καταγραφή με το «Έναρξη καταγραφής». Παίξτε μουσική και πατήστε «Σήμανση προβλήματος τώρα» όταν εμφανιστεί το πρόβλημα. Σταματήστε την καταγραφή με το «Διακοπή καταγραφής». Προβάλετε το αποτέλεσμα με το «Προεπισκόπηση» και αποθηκεύστε, εφόσον θέλετε, ένα αρχείο TXT με το «Αποθήκευση αναφοράς ως …» στην τοποθεσία που θα επιλέξετε. Το «Καταγραφή επόμενης εκκίνησης» ενεργοποιεί καταγραφή στην επόμενη εκκίνηση.

Αν υπάρχουν δύο συνεδρίες, επιλέξτε την τρέχουσα ή την προηγούμενη πριν αποθηκεύσετε. Επιβεβαιώστε την «Τοπική διαγραφή» για να διαγράψετε την επιλεγμένη συνεδρία.

Ερμηνεία των χρόνων

Οι χρονικές σημάνσεις δείχνουν το αίτημα, την προετοιμασία και την πρόοδο που αναφέρει η συσκευή αναπαραγωγής Android. Επισημάνετε με το «Σήμανση προβλήματος τώρα» τυχόν διακοπή που ακούτε. Η τοπική καταγραφή περιέχει τεχνικά συμβάντα χωρίς τίτλους, διαδρομές αρχείων ή συνδέσμους κοινής χρήσης.

Δοκιμή με δεδομένα κινητής

Επιλέξτε OneDrive στη συσκευή αναπαραγωγής. Απενεργοποιήστε το Wi-Fi και ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής. Παίξτε ένα γνωστό κομμάτι από το διαδίκτυο για το οποίο δεν υπάρχει πλήρες αντίγραφο εκτός σύνδεσης. Έπειτα ακούστε για σύγκριση ένα κομμάτι αποθηκευμένο ολόκληρο στη συσκευή. Η καταχώριση στον κατάλογο από μόνη της δεν επιβεβαιώνει ότι έχει αποθηκευτεί ο ήχος.

Έλεγχοι και δοκιμή συσκευής

Η έκθεση δοκιμών καταγράφει τους αυτοματοποιημένους ελέγχους αναπαραγωγής και χειρισμού.

Ένταση: κουμπί και 120 τοις εκατό

Το πεδίο αριστερά της προόδου ανοίγει την εσωτερική ένταση. Κρύβεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα αδράνειας, όχι κατά τη μεταφορά. Μέγιστο 120 %, ανεξάρτητα από το σύστημα. Μεγαλύτερες αποθηκευμένες τιμές περιορίζονται. Πρόσθετη ενίσχυση απαιτεί εφέ Android· η κανονική αναπαραγωγή παραμένει.

Διαδικτυακό ραδιόφωνο

Τα δύο ραδιόφωνα βρίσκονται στη σειρά των πλήκτρων αναπαραγωγής. Η προηγούμενη πηγή συνεχίζει κατά την προετοιμασία. Η επιλεγμένη μετάβαση αρχίζει όταν ο στόχος είναι έτοιμος. Η Αναπαραγωγή επιστρέφει από το ραδιόφωνο στο επόμενο τραγούδι της υπάρχουσας ουράς: παραλείπει το διακοπέν και ξεκινά το επόμενο στο 00:00. Επαναλαμβανόμενα πατήματα δεν παραλείπουν επιπλέον τραγούδια. Χωρίς έτοιμο επόμενο, το ραδιόφωνο διατηρείται. Η Διακοπή σταματά τον ήχο· η αλλαγή σελίδας δεν αλλάζει τραγούδι. Απαιτείται internet, χωρίς αντίγραφο εκτός σύνδεσης.

Ξεκινήστε με την υπάρχουσα μουσική

Μετά από μία άδεια ήχου Android, το VMA εισάγει αυτόματα μουσική από το ευρετήριο πολυμέσων. Δεν απαιτείται επιλογή φακέλου. Τα αρχεία δεν μετακινούνται ούτε μετατρέπονται. Πηγές και προσωπικές αντιστοιχίσεις διατηρούνται.

Όλες οι πηγές σε μία προβολή

Τοπική μουσική, OneDrive και NAS αναζητούνται μαζί. Χρώματα: εσωτερική μνήμη μαύρο, OneDrive μπλε, NAS κόκκινο, ως κείμενο ή κουκκίδα. Πληκτρολογήστε τίτλο ή καλλιτέχνη, επιλέξτε αποτέλεσμα και Αναπαραγωγή επόμενου ή Προσθήκη στη λίστα. Οι πηγές πρέπει να είναι ρυθμισμένες και προσβάσιμες· αρχεία δεν μετακινούνται.

Blutfang με ξεχωριστό ήχο

Ο Blutfang απενεργοποιείται σε VMA και VMW. Λεπτομερής εμφάνιση, οκτώ φάσεις βάδισης και κλείσιμο ματιού βελτιώνουν την επίσκεψη. Εμφανίζεται με σύντομο βαθύ γρύλισμα. Ο ήχος κλείνει ξεχωριστά, διατηρώντας σιωπηλές επισκέψεις. Halloween και επισκέψεις αρχικά είναι κλειστά· προεπισκόπηση και μειωμένη κίνηση παραμένουν. Οι αυτόματες επισκέψεις απέχουν τυχαία 36 έως 72 ώρες, με αποθήκευση μετά επανεκκίνηση. Αν το πρόγραμμα ήταν κλειστό ή υπήρχε εισαγωγή, περιμένουν κατάλληλη στιγμή. Η προεπισκόπηση ξεκινά χειροκίνητα οποτεδήποτε.

Αρνητική αξιολόγηση με μετάβαση

Η αρνητική αξιολόγηση αποκλείει το κομμάτι από μελλοντικές κανονικές μίξεις και κάνει ομαλή μετάβαση στο επόμενο διαθέσιμο. Το τρέχον συνεχίζει όσο προετοιμάζεται το επόμενο. Χωρίς επόμενο δεν κόβεται απότομα.

Μορφές ήχου

MP3, WAV, FLAC, M4A (AAC/Apple Lossless), AAC, Ogg Vorbis, Opus και ασυμπίεστο AIFF PCM. Επίσης WAVE, M4B, OGA, AIF και AIFC. Apple Lossless: μονοφωνικό/στερεοφωνικό έως 24 bit. AIFF PCM: 8-32 bit. Η ανάγνωση και η αναπαραγωγή δεν αλλάζουν τα πρωτότυπα.

Συνεχείς λίστες

Προεπιλογή η αυτόματη φόρτωση· προαιρετική πλοήγηση ανά σελίδα. Συνεχής αρίθμηση και στους δύο τρόπους. Νέες σελίδες αρχίζουν στην κορυφή της λίστας. Ταξινόμηση κατά καλλιτέχνη, τίτλο, έτος, είδος ή άλμπουμ σε δύο κατευθύνσεις. Ο τρόπος και η ταξινόμηση αποθηκεύονται.

Εκτύπωση λιστών μέσων

Διαχείριση > Συλλογή > Λίστα εκτύπωσης. Επιλογή και φίλτρα περιορίζει είδος, καλλιτέχνη, άλμπουμ, έτος και μέσο· επιτρέπεται αφαίρεση μεμονωμένων μέσων. Ταξινόμηση και στήλες ορίζει σειρά και πεδία. Κεφαλίδα ρυθμίζει εμβλήματα και κείμενα. Προεπισκόπηση δείχνει όλες τις σελίδες. Εκτύπωση / PDF ανοίγει τον διάλογο συστήματος. Κεφαλίδες, στήλες και αριθμοί επαναλαμβάνονται.

Προετοιμασία επόμενου τίτλου

Κατά την αναπαραγωγή προετοιμάζεται ο επόμενος τίτλος, ακόμη και χωρίς μετάβαση και σε λειτουργία άλμπουμ. Η παύση διατηρεί τον προετοιμασμένο τίτλο. Αλλαγές ουράς ή πηγής λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικά επόμενο τίτλο.

Σαφές ιστορικό

Η διαγραφή επιλεγμένων εγγραφών και όλου του ιστορικού έχει χωριστές επιβεβαιώσεις. Αναζήτηση, επιλογή και ενέργειες παραμένουν πάνω από τη λίστα. Σαφή φόντα διατηρούν την αντίθεση των κουμπιών σε όλα τα θέματα.

Έντονα χρώματα

Μπλε, πράσινο, κόκκινο, ανθρακί, λευκό, απαλό λευκό, μαύρο, πορτοκαλί και ουράνιο τόξο. Στο μαύρο, κείμενο και πλαίσια μπορούν να είναι κόκκινα, μπλε, πράσινα ή λευκά. Το ουράνιο τόξο κινεί απαλά το πολύχρωμο φόντο. Όλες οι επιλογές αποθηκεύονται.

Μουσική στο ταξίδι χωρίς Drobo

Για ακρόαση εκτός σύνδεσης, αντιγράψτε τα αρχεία ήχου στο Pixel, εγκρίνετε τον τοπικό φάκελο στη διαχείριση μουσικής και ανανεώστε τον κατάλογο. Μετά δεν χρειάζονται Drobo ή Internet. Το APK και ο παρεχόμενος κατάλογος δεν περιέχουν ηχογραφήσεις. Τα PDF αποθηκεύονται μέσω του διαλόγου Android.

Ενημέρωση και εγκατάσταση

Μεταφέρετε το τρέχον APK στο smartphone και εγκαταστήστε το μέσω του Android. Αν ζητηθεί, επιτρέψτε μόνο την πηγή που επιλέξατε συνειδητά. Ενημερώστε υπάρχουσα VMA με την ίδια υπογραφή χωρίς προηγούμενη απεγκατάσταση. Κρατήστε πρώτα αντίγραφο της συλλογής. Μια νέα δοκιμή είναι κενή·100 φανταστικά δείγματα φορτώνονται μόνο με ρητή επιλογή. Δεδομένα και κατάλληλη ενεργοποίηση διατηρούνται· η δοκιμαστική περίοδος δεν ξεκινά ξανά. Ο αυτόματος έλεγχος εκκίνησης ελέγχει υπογραφή, τοπική αποθήκευση, κατάλογο και άδειες πηγών. Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, ανοίξτε τον έλεγχο και κοινοποιήστε ή αντιγράψτε την αναφορά. Δεν περιλαμβάνει στοιχεία πρόσβασης ή διαδρομές μουσικής. Μετά από σφάλμα καταλόγου επαναλάβετε την προετοιμασία.

Εγκατάσταση και δική σου μουσική

Το Demo45 προσφέρει όλες τις τρέχουσες λειτουργίες για45ημέρες. Έπειτα χρειάζεται κατάλληλη ενεργοποίηση για αδειοδοτούμενες λειτουργίες. Η συλλογή δεν διαγράφεται. Μετά τη λήξη, εισαγωγή και επαναφορά δεν δημιουργούν πρόσθετες εγγραφές. Η εμπορική σύνθεση και οι τιμές πιθανών επιλογών παραμένουν ανοικτές.