Bangert-Software

INSTALLATION ET MISE À JOUR

Musikregal pour Windows

VMW-3.0.0-R1-ID70F · Windows x64 · Essai de 45 jours

Jusqu’à quatre fenêtres

Répartissez le lecteur, la liste et l’affichage sur vos écrans selon l’édition.

Accès direct à la musique

Lisez les fichiers locaux et la musique sur NAS, partages réseau et OneDrive.

18 bandes de fréquences

Surveillez les fréquences et le niveau de sortie.

Fondu enchaîné A/B

Préparez le morceau suivant et mixez-le avec le crossfader dans l’édition qui le permet.

www.be-edvsysteme.de/software/vmw-downloads.html

software@b-termine.de

Nouveautés

Installer et ouvrir le lecteur

Fermez Musikregal et sauvegardez d’abord les données existantes. Extrayez le ZIP d’installation compatible et lancez Setup.exe. Les nouvelles installations publiques et privées utilisent le même dossier par défaut C:\B-Software\Musikregal. Une mise à jour utilise le dossier réellement existant, même différent. Installez par-dessus, sans désinstaller ni effacer les données. Une mise à jour compatible conserve données, réglages, licences valides et période d’essai initiale. Le raccourci ouvre le lecteur. Les fichiers musicaux restent en place.

Langue lors de l’installation et des mises à jour

Une nouvelle installation privée démarre en allemand sans question. Une nouvelle installation publique propose d’abord la langue, avec la langue système prise en charge présélectionnée et modifiable. Ordre : allemand, anglais, grec, néerlandais, français, espagnol, portugais, russe. L’allemand sert de défaut pour les autres langues système. Les mises à jour conservent la langue choisie.

Connecter clairement OneDrive facultatif

La source musicale OneDrive utilise Musikregal directement à la racine de OneDrive personnel : OneDrive/Musikregal. La musique peut être dans des sous-dossiers. Partagez exactement ce dossier en lecture, copiez le lien, saisissez-le dans VMW et vérifiez la connexion. Le contrôle confirme la véritable racine, l’identité et l’accès en lecture ; un autre dossier ne remplace pas celui-ci. Les partages personnels lisibles sans connexion supplémentaire sont pris en charge. La connexion Microsoft/OAuth intégrée et les partages professionnels ou exigeant une connexion ne sont pas configurés. La règle fixe concerne OneDrive, pas les chemins locaux ou NAS. Après une vérification réussie, choisissez « Enregistrer la connexion vérifiée ». La source est appliquée sans redémarrage ; le lien enregistré reste masqué.

Activer les sources séparément et durablement

Chaque source configurée a son état actif/inactif enregistré. Les sources désactivées ne servent pas aux nouvelles recherches, au préchargement ou à la lecture et ne sont pas activées automatiquement comme secours. Les sources principale et de secours doivent être configurées, actives et accessibles. Désactiver une source ou perdre le réseau ne supprime ni fichiers ni catalogue enregistré.

Transférer le dossier programme sur un autre PC

Fermez complètement VMW et sauvegardez programme et données. Les chemins musicaux et partages réseau doivent être accessibles sur le PC cible ; confirmez-y les positions des fenêtres. Les liens protégés par Windows sont liés à l’utilisateur et à l’ordinateur via DPAPI. Un lien chiffré copié ne fonctionne pas automatiquement : reconnectez volontairement la source et vérifiez la connexion. Fichiers et collection sont conservés.

Nombre de titres sans miroirs en double

Dans l’édition privée de Hartmut, un catalogue OneDrive activé et entièrement confirmé sert de référence. Les miroirs locaux ne sont pas comptés une seconde fois. Les titres uniquement locaux y sont alors masqués, mais restent enregistrés. Désactiver OneDrive rend les sources locales à nouveau indépendantes. Dans l’édition publique, les titres locaux supplémentaires restent visibles même avec OneDrive activé ; les miroirs établis sans ambiguïté ne comptent toujours qu’une fois. Une connexion absente ou une analyse incomplète ne supprime aucune donnée. Une correspondance vérifie le chemin, la taille et les métadonnées réelles ; des empreintes contradictoires la bloquent. Des noms identiques ne suffisent ni pour associer ni pour supprimer.

Titres et fichiers

La gestion musicale permet de consulter et de réautoriser les titres exclus. Un clic droit ou un appui prolongé affiche le débit par fichier. Un fichier OneDrive modifiable peut être placé dans la corbeille après confirmation.

Compteur et EQ

Un titre est compté après 60 secondes de lecture. Le compteur continue quand la liste change. Maintenez le compteur deux secondes pour le remettre à zéro. La réponse EQ règle la vitesse d’affichage.

Choisissez votre édition

Light propose le lecteur et la liste des titres dans deux fenêtres au maximum. Standard garde la liste avec le lecteur et ajoute une fenêtre EQ. Professional propose jusqu’à quatre fenêtres libres pour le lecteur, l’EQ, la bibliothèque et la file.

45 jours d’essai

La Demo45 publique démarre en Professional. Tester une édition affiche les trois vues du lecteur pendant la même période. La musique et la file continuent. Informations et démo sur b-termine.de.

La musique directement depuis vos sources

La musique locale reste indépendante et disponible hors ligne. Chaque source conserve son état actif/inactif. OneDrive facultatif : dossier racine fixe Musikregal, lien partagé personnel lisible et vérification de connexion. NAS et partages PC/serveur doivent être accessibles.

Placez les fenêtres dans l’ordre

Ouvrez et placez les quatre fenêtres dans l’ordre. Confirmez la position du lecteur, de l’EQ et de la bibliothèque pour déverrouiller chaque fenêtre suivante. Confirmez aussi la file d’attente. Au prochain démarrage, VMW rétablit la position, la taille et le mode plein écran confirmés pour cette disposition des écrans. Confirmez de nouveau pour enregistrer une modification. F11 active le plein écran, Échap en sort.

Les commandes du lecteur

La ligne du temps se trouve au-dessus des commandes. Le volume s’affiche à la demande. La recherche et les filtres restent en haut de la bibliothèque. Le titre en cours est signalé. Le menu radio commence replié en dehors du lecteur. La ligne du temps, les commandes de lecture et le fondu A/B restent en place lorsque le curseur de volume apparaît ou disparaît.

Volume et niveau de sortie

Le niveau à côté de Volume reste toujours visible. Quand le curseur est fermé, il occupe la largeur disponible. À l’ouverture, le curseur est à gauche et le niveau à droite, chacun sur 50 % de la largeur. Dans les fenêtres étroites, le curseur occupe une deuxième ligne réservée. La ligne du temps, les commandes de lecture et le fondu A/B restent en place. Le pourcentage est centré sous le curseur et varie par pas de 0,5 point. Le fond est vert jusqu’à 75 %, orange de 75,5 à 90 % et rouge à partir de 90,5 %. La mesure continue pendant la lecture dans les deux états et la crête reste affichée une demi-seconde.

Blutfang dans Musikregal

Le petit bouton près de l’agneau se trouve en bas à droite. Après activation, Blutfang arrive au bout de 5 à 10 secondes. Un clic permet une visite aléatoire toutes les deux heures, un double clic une par heure. Il reste silencieux pendant la lecture. Échap met fin à la visite.

Lecteur et bibliothèque

L’en-tête affiche la source utilisée. Le bouton adjacent permet de la masquer ou de l’afficher. Dans la bibliothèque séparée, la recherche, les filtres et les actions restent visibles. Les années, les sources et les options se trouvent dans Affichage et collection. Deux verts et les chiffres 1 et 2 indiquent le niveau de favori. Dans une file étroite, Favoris reste sur une seule ligne. Le message sur le vidage et les actions disposent de zones distinctes et espacées.

Préparation du titre suivant

VMW peut utiliser directement les pistes complètes du cache local. Les autres suivent l’ordre des sources. L’analyse facultative du niveau s’effectue en arrière-plan. Le gain est fixé au démarrage du titre et reste constant. Le saut de Blutfang présente un gros plan plus net.

Changer de titre pendant le préchargement

Titre suivant reprend la préparation déjà en cours. Le lecteur affiche le chargement jusqu’à ce que le titre soit prêt. Le fondu immédiat met la transition en attente et laisse jouer le titre actuel jusqu’à ce que le suivant soit prêt, puis lance le fondu. Pause, Stop ou un autre changement de titre annule la transition en attente.

Mixez avec le fondu A/B

Le voyant vert indique que la piste suivante est prête. Faites glisser le curseur ou lancez le fondu. Il suit la transition dans les deux sens. Les trois titres suivants apparaissent en dessous.

Les demandes en un clic

Demande +1 enregistre une demande pour le titre. Le classement affiche les titres les plus demandés.

Écran et énergie

VMW suspend temporairement l’économiseur d’écran, l’extinction automatique et la veille d’inactivité. Les réglages Windows reprennent à la fermeture.

Favoris et listes sur plusieurs PC

Dans Gestion de la musique → Sources → Synchronisation OneDrive, choisissez le dossier Musikregal synchronisé sur chaque PC. La source musicale doit pointer vers ce dossier ou un sous-dossier. VMW lit Musikregal-Listen.json au démarrage et enregistre les modifications à la fermeture ou avec Synchroniser maintenant. Attendez la fin de la synchronisation OneDrive avant de changer de PC. Les listes avec des titres hors du dossier partagé restent sur leur PC. L’accès en lecture à la musique ne remplace pas les droits de lecture/écriture pour synchroniser les listes.

Mettre à jour la bibliothèque

Actualiser la bibliothèque ajoute les nouveaux fichiers et retire les chemins dont l’absence est confirmée. Le retrait exige un parcours entièrement réussi de la source concernée, active et accessible. Annulation, erreur de lecture, droits manquants, parcours partiel et source inactive ou inaccessible ne suppriment pas ses entrées. L’aperçu et Appliquer les modifications servent au contrôle manuel ; les parcours automatiques suivent les mêmes protections. Sans dernier emplacement confirmé, le titre est retiré de la bibliothèque. Les MP3 originaux restent inchangés.

Contrôles et état de la version

Les rapports de construction et de tests attestent uniquement les contrôles réellement consignés. Audio, plusieurs écrans physiques, installation Windows, restauration et véritables connexions NAS/OneDrive doivent être testés sur le PC prévu. Ces documents ne prétendent pas à une validation matérielle Windows ni à un test réseau réel déjà effectué.

Sources du portable et index musical

Édition privée : À la maison est le choix initial dans Gestion de la musique → Sources. M:\Musikregal est la source principale et N:\Musikregal le secours. En déplacement autorise OneDrive quand les deux dossiers NAS sont inaccessibles. Les titres NAS restent au catalogue. L’import accepte CSV, ZIP de résultats et JSONL.GZ. L’actualisation vérifie les sources accessibles. Les détails affichent la pochette et les indices de langue disponibles.