Bangert-Software

INÍCIO RÁPIDO

# Gestão de competições SSV

2.0.0-R1-ID2533 · Windows x64 · Beta · em testes

### Inscrições e participações

Associa as inscrições às disciplinas, classes e equipas certas.

### W1 e W2 na rede do clube

Trabalha no computador principal e introduz resultados noutros postos Windows ou navegador.

### Rever resultados

Confere os dados, regista as correções e conclui a classificação.

### Classificações e diplomas

Gera documentos com base nos resultados verificados.

**www.be-edvsysteme.de/software/w-downloads.html**

software@b-termine.de

# Conteúdo

01 Página inicial e percursos de trabalho . . . . . 3

02 Instalação e dados existentes . . . . . 4

03 Demo45 e versão completa . . . . . 5

04 Competição, atiradores e resultados . . . . . 6

05 Verificar pontuação e saída . . . . . 7

06 Ligar W1 e W2 . . . . . 8

07 Cópia de segurança e restauro . . . . . 9

08 Ajuda e diagnóstico preciso . . . . . 10

# 01 Página inicial e percursos de trabalho

O título Wettkampf-Manager é seguido imediatamente de für Sportschützen. Ao centro ficam o brasão sem fundo e a sua inscrição Bangert-Software. Cor, idioma, disposição e estado do posto estão diretamente acessíveis. A versão aparece no título da janela e nas informações do programa.

A página inicial começa pelas tarefas frequentes. Os dados de base, definições e administração estão agrupados abaixo. Os números seguintes identificam as categorias da página inicial.

## 1 Trabalhar

1.1 Criar e editar uma competição

1.2 Resultados e avaliações

1.3 Membros, participações e inscrições

1.4 Dados M, importação e exportação

1.5 Impressão, PDF e CSV

1.6 Criar certificados

1.7 Concluir e fazer cópia de segurança da competição

1.8 Convites e comunicação com clubes

## 2 Dados de base, definições e administração

2.1 Centro de catálogos

2.2 Administração

2.3 Ajuda e documentação

Os identificadores permanentes W-01 a W-11 e os números de função existentes, como 5.6, 9.10 e 11.8, continuam como referências técnicas e de apoio. São diferentes dos novos números de categoria. As funções visíveis continuam a depender da função do posto, permissões e seleção de menu guardada.

# 02 Instalação e dados existentes

Extraia todo o ZIP para uma pasta acessível. Use W1-Hauptrechner.cmd no computador principal e W2-Zusatzrechner.cmd noutro computador Windows. É necessário Windows com .NET Framework 4.8. Escolha a pasta de instalação conscientemente e mantenha-a nas atualizações. Pode usar disco fixo, USB ou partilha de rede acessível, sempre disponível e com escrita permitida. Não coloque dados ativos numa pasta cloud sincronizada automaticamente.

Antes de atualizar, faça uma cópia completa e feche normalmente todas as instâncias W desta instalação. PROGRAMM é substituído; dados, função do posto, ativação e início original da demonstração mantêm-se. Se falhar, verifique ligação e registo; não mude por iniciativa própria de pasta de dados. A versão completa privada e a Demo45 pública estão claramente identificadas.

# 03 Demo45 e versão completa

A demo de 45 dias inclui W1 e 2 clientes adicionais, 3 postos no total. Windows W2 e navegador partilham estas 2 vagas. Para a versão completa importe o WLIZ LZM adequado apenas no W1. Bangert-Software configura +0 a +10 clientes. W2 não recebe WLIZ própria. Atualizações mantêm a versão completa e não reiniciam a demonstração.

A versão completa adquirida pode ser utilizada por tempo indeterminado no âmbito ativado. Não há subscrição nem renovação automática do contrato. Um período de atualizações acordado não limita a utilização posterior da versão ativada. Mantêm-se a demonstração de 45 dias, a associação ao dispositivo e o número de postos adicionais adquirido; o W2 recebe os direitos através do W1.

Com a versão completa ativa, a secção chama-se Dados do cliente e gestão de licença. Não é necessário repetir a ativação inicial. O ficheiro de licença e a mudança de dispositivo continuam disponíveis para gestão.

# 04 Competição, atiradores e resultados

1. Em 1.1 crie uma competição ou abra uma guardada. Verifique nome, data, anfitrião, clubes convidados, tipo e local da prova e responsável.

2. Escolha evento, federação, tipo de arma e disciplina. Verifique distância e perfil; altere séries, tiros por série e pontuação máxima apenas segundo o regulamento.

3. Verifique membros e participações em 1.3. Introduza número, nome próprio, apelido e clube. Defina classe e equipa na seleção específica.

4. Introduza cada série e os valores adicionais da disciplina. Verifique cálculo e total. Adicionar uma entrada e guardar a selecionada são ações diferentes; guarde antes de sair.

5. Verifique classificações e análises em 1.2. Antes de imprimir, PDF, CSV ou certificados, confira participante, disciplina, classe, ordem e pré-visualização. Faça cópia do estado final em 1.7.

# 05 Verificar pontuação e saída

O perfil escolhido determina a pontuação. Não misture pontos, medições de desempate e valores adicionais. Quando o menor valor é melhor, siga a regra mostrada; uma prioridade pode desempatar. Um valor não registado não é um zero confirmado. Escolha a entrada correta e guarde expressamente a alteração.

1.5 abre impressão e exportação; 1.6 cria certificados. Verifique seleção e pré-visualização, sobretudo nomes, clubes, disciplina, classe, posição, textos e logótipo. Uma classificação exportada não é uma cópia completa. A paginação impressa também depende da impressora Windows escolhida.

# 06 Ligar W1 e W2

W1 também trabalha sozinho localmente. Em W-00-00-84 Funcionamento multiposto, Este computador funciona como servidor: SIM inicia o servidor, NÃO desliga-o. Uma instalação nova começa com o servidor desligado; a escolha guardada mantém-se após reinício e atualização. Um SIM anteriormente guardado mantém-se. Não é permitido desligar com W2 Windows ou navegador ligados. Dados, licença e função W1 não mudam. Uma demonstração válida também pode ativar o servidor. W2 continua W2. Para mais postos, ative o servidor W1 e use o seu código. A entrada W2 para ao perder a ligação; direitos em memória até 60 minutos não permitem trabalho offline. Retome após religação confirmada. O administrador do clube altera esta opção no W1; guarde primeiro as entradas abertas. Com o servidor desligado, o cabeçalho indica posto local único.

Windows-W2: em W-00-00-84, Iniciar sessão no servidor, escolha Ligar ou Desligar. A desconexão voluntária mantém-se após reinício até escolher Ligar. W2 permanece no painel limitado sem escrita local; W1 continua a funcionar. Uma falha inesperada de rede mantém a religação automática. Instalações sem escolha guardada mantêm o comportamento de início anterior. Guarde as entradas abertas no W1 antes de desligar; após falha de rede, volte a ligar primeiro.

# 07 Cópia de segurança e restauro

Faça uma cópia completa antes de importar, atualizar, mudar de dispositivo ou fazer alterações importantes. Guarde outra cópia fora da instalação. Antes do restauro, copie o estado atual e verifique origem, destino e conteúdo. Um restauro completo substitui um estado; não combina dois estados de trabalho. Não elimine manualmente DATEN, LIZENZ, ROLLE, DOKUMENTE, PROTOKOLLE ou INSTALLATION.

# 08 Ajuda e diagnóstico preciso

2.3 oferece manuais, folhetos, ajuda de campos e informações. A ajuda interna funciona sem PDF. Para apoio, registe versão visível, identificador de campo, erro exato e ação efetuada. Verifique dados pessoais nos relatórios antes de partilhar. Contacto: software@b-termine.de, WhatsApp +49 175 1600 590.